

Gültig ab: 01.01.2009

**Datensatzbeschreibung für die Datenübermittlung  
des Beitragsnachweises  
für die Bezieher von Versorgungsbezügen  
von den Zahlstellen  
an die Datenannahmestellen der Krankenkassen  
Stand: 6. November 2008  
Erstellt: 6. November 2008  
Version 1.2**

**Inhaltsverzeichnis:**

<b>Allgemeine Vorbemerkungen</b>	<b>2</b>
<b>1 VOSZ - Vorlaufsatz</b>	<b>4</b>
<b>2 Datensatz: DSKO – Datensatz Kommunikation</b>	<b>6</b>
<b>3 Datensatz: BW03 - Datensatz Beitragsnachweis der Zahlstellen</b>	<b>11</b>
3.1 Datenbausteine: DBFE – Fehler	18
<b>4 NCSZ - Nachlaufsatz</b>	<b>19</b>
<b>5 Fehlerkatalog</b>	<b>21</b>
5.1 VOSZ	22
5.2 DSKO	23
5.3 BW03	25
5.4 NCSZ	29

## Allgemeine Vorbemerkungen

Für die gesamte Datensatzbeschreibung ist folgende Zeichendarstellung (Spalte „Art“) maßgeblich:

- an** = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen;  
Grundstellung = Leerzeichen; erlaubte Inhalte sind Buchstaben inkl. Umlaute sowie ß, Ziffern und das Leerzeichen (Blank).
- n** = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null
- K** = Pflichtangabe, soweit bekannt
- k** = Kannangabe
- M** = Mussangabe
- m** = Mussangabe unter Bedingungen

- **Gültigkeit**

Die Datensatzbeschreibung ist gültig ab 01.01.2009 und gilt auch für den Nachweis von Zeiträumen vor dem 01.01.2009.

- **Laufende Dateifolgenummer**

Jede Datei erhält im Vor- und Nachlaufsatz eine laufende Dateinummer. Diese muss je Datenannahmestelle lückenlos aufsteigend sein.

- **Fehlerverfahren**

Ein elektronisches Fehlerverfahren ist derzeit nicht vorgesehen. Festgestellte Fehler werden dem Absender weiterhin in Form eines Fehlerprotokolls per E-Mail zur Kenntnis gegeben. Die Stelle 412 des Datensatzes Kommunikation ist bis auf Weiteres seitens der Zahlstellen ausschließlich mit „N“ vorzubelegen.

- **Beitragsnachweis für Zeiten vor dem 01.01.2009**

Beiträge für Zeiten vor dem 01.01.2009 dürfen nicht in den laufenden Beitragsnachweis aufgenommen werden, sondern sind unter Angabe des Zeitraums, auf den die Beiträge entfallen, in einem Korrektur-Beitragsnachweis (Kennzeichen Korrektur-Beitragsnachweis) gesondert nachzuweisen. Dabei dürfen auch größere Nachweiszeiträume selbst jahresübergreifend (nicht jedoch über den 31.12.2008 hinaus) in einem Beitragsnachweis zusammengefasst werden (zum Beispiel sind bei einer Nachberechnung für den Zeitraum 01.10.2007 bis 31.12.2008 im Beitragsnachweis-Datensatz unter Zeitraumbeginn „01102007“ und unter Zeitraumende „31122008“ anzugeben, wobei es jedoch auch zulässig ist, Tages- und Monatsdatum mit Nullen zu belegen, d. h. unter Zeitraumbeginn „00002007“ und unter Zeitraumende „00002008“ anzugeben). Im Korrektur-Beitragsnachweis sind die Beitragssätze anzugeben, die im letzten Monat des Nachweiszeitraums galten (im vorstehenden Beispiel also die Beitragssätze des Monats Dezember 2008).

- **Unterschiedliche Beitragssätze**

Sofern die Zahlstellen für den Nachweis der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge unterschiedliche Beitragssätze zu berücksichtigen haben, werden separate Datensätze erstellt. Ausnahme: Im

Korrektur-Beitragsnachweis für einen Zeitraum vor dem 01.01.2009 (vgl. vorstehenden Abschnitt „Beitragsnachweis für Zeiten vor dem 01.01.2009“) sind die Beitragssätze anzugeben, die im letzten Monat des Nachweiszeitraums galten (im vorstehenden Beispiel also die Beitragssätze des Monats Dezember 2008).

- **Betriebsnummer**

Sofern im Datensatz eine Betriebsnummer angegeben wird, ist als letzte Ziffer der Betriebsnummer sowohl die nach dem Modulo-10-Verfahren errechnete Prüfziffer als auch die letzte Stelle aus der Summe von Prüfziffer und der Konstanten 5 zulässig.

- **Zeichendarstellung**

Negative Beträge sind als solche darzustellen. Numerische Felder sind rechtsbündig darzustellen (nicht belegte Stellen sind mit Nullen aufzufüllen). Alphanumerische Felder werden linksbündig dargestellt und mit Blanks aufgefüllt.

## Datensätze und Fehlerkatalog zum Beitragsnachweis der Zahlstellen

Prüfungen des Vorlaufsatzes (VOSZ), des Datensatzes Kommunikation (DSKO), des Datensatzes Zahlstellen-Beitragsnachweis (BW03) und des Nachlaufsatzes (NCSZ) bei den Zahlstellen und Krankenkassen.

### 1 VOSZ - Vorlaufsatz

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001-004	004	an	M	KENNUNG <i>KE</i>	Kennung des Vorlaufsatzes <b>VOSZ</b>	Zulässig ist nur „VOSZ“. <b>Fehlernummer: VOSZv01</b>  Zulässig ist nur die Datenlänge 550. <b>Fehlernummer: VOSZv99</b>
005-009	005	an	M	VERFAHRENS- MERKMAL <i>VFMM</i>	Merkmal, um welche Art von Datenaustausch es sich handelt: <b>BWBNV</b> = Beitragsnachweis der Zahlstellen	Zulässig ist nur „BWBNV“. <b>Fehlernummer: VOSZv10</b>
010-024	015	an	M	BBNR- ABSENDER <i>BBNRAB</i>	Betriebs-/Zahlstellennummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) <b>nnnnnnnn</b>	Prüfung, ob es sich um eine zulässige Absender-Betriebsnummer handelt.  Bei Dateien – der Zahlstellen muss es sich um eine gültige Zahlstellennummer oder eine gültige Betriebsnummer einer Zahlstelle, eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/Steuerberaters  – der Datenannahmestellen der Einzugsstellen an die Einzugsstellen muss es sich um eine gültige Betriebsnummer einer Datenannahmestelle der Einzugsstellen (s. Anlage 17 DEÜV-Rundschreiben)  handeln. <b>Fehlernummer: VOSZv20</b>
025-039	015	an	M	BBNR- EMPFAENGER <i>BBNREP</i>	Betriebsnummer des Empfängers der Datei. (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) <b>nnnnnnnn</b>	Zulässig ist die Betriebsnummer des Empfängers der Datei. <b>Fehlernummer: VOSZv30</b>
040-047	008	n	M	DATUM- ERSTELLUNG <i>ED</i>	Datum der Erstellung der Datei in der Form: <b>tmmjhj</b>	Zulässig sind nur numerische Zeichen. <b>Fehlernummer: VOSZv40</b>  Das Erstellungsdatum muss logisch richtig und darf nicht größer als das Verarbeitungsdatum und nicht kleiner als das Verarbeitungsdatum minus 6 Monate sein. <b>Fehlernummer: VOSZv44</b>

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
048-053	006	n	M	LFD-DATEI-NR DTNR	Dateifolgenummer <b>000001 – 999999</b>	Zulässig sind nur numerische Zeichen. <b>Fehlernummer: VOSZv50</b>  Prüfung, ob es sich um die zulässige Dateifolgenummer handelt (lückenlos aufsteigend je Annahmestelle). <b>Fehlernummer: VOSZv52</b>
054-094	041	an	K	NAME ABSENDER NAAB	Kurzbezeichnung des Absenders	Keine Prüfung.
095-547	453	an	M	RESERVE	BLANK = <i>Grundstellung</i>	Zulässig ist nur die Grundstellung. <b>Fehlernummer: VOSZv60</b>
548-549	002	n	M	VERSIONS-NR VERNR	Versionsnummer des Vorlaufsatzes <b>01 - 99</b>	Zulässig sind nur numerische Zeichen. <b>Fehlernummer: VOSZv70</b>  Zulässig ist nur der Wert „05“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. <b>Fehlernummer: VOSZv72</b>
550-550	1	an	m	SATZENDE SE	„E“ oder Blank	Zulässig ist nur „E“ oder Blank. <b>Fehlernummer: VOSZv90</b>

2 Datensatz: DSKO – Datensatz Kommunikation

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001-004	004	an	M	KENNUNG <i>KE</i>	Kennung des Datensatzes Kommunikation <b>DSKO</b>	Zulässig ist nur „DSKO“. <b>Fehlernummer: DSKOv01</b>  Zulässig ist nur die Datenlänge 415. <b>Fehlernummer: DSKO910</b>  Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur der Werte „BWBNV“. <b>Fehlernummer: DSKO004</b>
005-009	005	an	M	VERFAHREN <i>VF</i>	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist: <b>BWBNV = Beitragsnachweis der Zahlstellen</b>	Zulässig ist „BWBNV“. <b>Fehlernummer: DSKOv05</b>
010-024	015	an	M	BBNR-ABSENDER <i>BBNRAB</i>	Betriebsnummer des Absenders der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) <b>nnnnnnnn</b>	Feldinhalt muss identisch sein mit dem Inhalt des Feldes Betriebsnummer des Absenders der Datei aus dem Vorlaufsatz und dem Beitragsnachweis-Datensatz. <b>Fehlernummer: DSKOv15</b>
025-039	015	an	M	BBNR-EMPFAENGER <i>BBNREP</i>	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (Datenannahmestelle der Einzugsstelle; 8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) <b>nnnnnnnn</b>	Bei der angegebenen Betriebsnummer muss es sich um eine zulässige Betriebsnummer handeln. <b>Fehlernummer: DSKOv20</b>
040-041	002	n	M	VERSIONS-NR <i>VERNR</i>	Versionsnummer des übermittelten Datensatzes Kommunikation (DSKO) <b>01 - 99</b>	Zulässig sind nur numerische Zeichen. <b>Fehlernummer: DSKO040</b>  Zulässig ist nur der Wert „02“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. <b>Fehlernummer: DSKO042</b>
042-061	020	n	M	DATUM ERSTELLUNG <i>ED</i>	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjmmmtt (Datum)</b> <b>hhmmss (Uhrzeit)</b> <b>msmsms (Mikrosekunde)</b> <b>(Wert &gt; 0 in letzten 6 Stellen optional)</b>	Zulässig sind nur numerische Zeichen. <b>Fehlernummer: DSKO050</b>  Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. <b>Fehlernummer: DSKO052</b>  Das Erstellungsdatum darf nicht größer als das Verarbeitungsdatum sein. <b>Fehlernummer: DSKO054</b>  Die Uhrzeit muss logisch richtig sein <b>Fehlernummer: DSKO056</b>

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
062-062	001	n	M	FEHLER-KENNZ <i>FEKZ</i>	Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze <b>0</b> = <i>Datensatz fehlerfrei</i> <b>1</b> = <i>Datensatz fehlerhaft</i>	Zulässig sind nur numerische Zeichen. <b>Fehlernummer: DSKO060</b>  Zulässig ist derzeit nur „0“. <b>Fehlernummer: DSKO062</b>
063-063	001	n	M	FEHLER-ANZAHL <i>FEAN</i>	Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form: <b>n</b>	Zulässig sind nur numerische Zeichen. <b>Fehlernummer: DSKO070</b>  Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ angegeben, ist hier nur der Wert „0“ zulässig. <b>Fehlernummer: DSKO072</b>  Ist im Feld FEKZ ein Wert > „0“ angegeben, ist hier nur ein Wert von „1“ bis „9“ zulässig. <b>Fehlernummer: DSKOv50</b>  Zulässig ist nur die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Fehler im Datensatz übereinstimmt (maximal „9“). <b>Fehlernummer: DSKOv52</b>
064-078	015	an	M	BBNR-ERSTELLER <i>BBNRER</i>	Betriebsnummer des Erstellers der Datei. Sie ist auf dem Weg zur Datenannahmestelle der Einzugsstelle identisch mit der Betriebsnummer des Absenders der Datei; Stellen 010 bis 024 (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen). <b>nnnnnnnn</b>	Es muss es sich um eine Zahlstellennummer oder eine Betriebsnummer einer Zahlstelle, eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/Steuerberaters handeln. <b>Fehlernummer: DSKOv80</b>
079-085	007	an	M	PRODUKT-IDENTIFIKIER <i>PROD-ID</i>	Produkt-Identifizier des geprüften Softwareproduktes, das beim Erstellen der Datei eingesetzt wird. Sie wird von der ITSG, eindeutig für jedes systemuntersuchte Programm, vergeben.	derzeit keine Prüfung (Zulässig sind nur die von der ITSG vergebenen und gültigen Produkt-Identifikationen). <b>Fehlernummer: DSKOv82)</b>
086-093	008	an	M	MODIFIKATIONS-IDENTIFIKIER <i>MOD-ID</i>	Modifikations-Identifizier des geprüften Softwareproduktes, das beim Erstellen der Datei eingesetzt wird. Sie wird je geprüfter Produktversion von der ITSG vergeben.	derzeit keine Prüfung (Zulässig sind nur die von der ITSG vergebenen und gültigen Modifikations-Identifikationen). <b>Fehlernummer: DSKOv84</b>  Das Erstellungsdatum der Datei muss im Gültigkeitszeitraum der PROD-ID und MOD-ID einschließlich der Karenzzeit liegen. <b>Fehlernummer: DSKOv86)</b>
094-123	030	an	M	NAME1-ABSENDER <i>NAME1</i>	Name des Erstellers der Datei	Feldinhalt ist leer. <b>Fehlernummer: DSKO500</b>
124-153	030	an	K	NAME2-ABSENDER <i>NAME2</i>	Zweiter Namensbestandteil des Erstellers der Datei	Keine Prüfung.

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
154-183	030	an	K	NAME3- ABSENDER <i>NAME3</i>	Dritter Namensbestandteil des Erstellers der Datei	Keine Prüfung.
184-193	010	an	M	PLZ- Betrieb <i>PLZ</i>	Postleitzahl des Sitzes des Erstellers der Datei	Feldinhalt ist leer. <b>Fehlernummer: DSKO530</b>
194-227	034	an	M	ORT- Betrieb <i>ORT</i>	Betriebssitz des Erstellers der Datei	Feldinhalt ist leer <b>Fehlernummer: DSKO540</b>
228-260	033	an	K	STRASSE- Betrieb <i>STR</i>	Strasse des Betriebssitzes des Erstellers der Datei	Keine Prüfung.
261-269	009	an	K	HAUS-NR- Betrieb <i>NR</i>	Hausnummer des Betriebssitzes des Erstellers der Datei	Keine Prüfung.
270-270	001	an	M	ANREDE- ANSPRECH- PARTNER <i>ANR-AP</i>	Anrede des Ansprechpartners beim Ersteller der Datei <b>M</b> = Männlich <b>W</b> = Weiblich	Zulässig sind nur M oder W. <b>Fehlernummer: DSKO570</b>
271-300	030	an	M	NAME- ANSPRECH- PARTNER <i>NAME-AP</i>	Name des Ansprechpartners beim Ersteller der Datei	Feldinhalt ist leer. <b>Fehlernummer: DSKO580</b>
301-320	020	an	M	TELEFON- ANSPRECH- PARTNER <i>TEL-AP</i>	Rufnummer des Ansprechpartners beim Ersteller der Datei gemäß DIN 5008: Die Telefonnummer ist funktionsbezogen durch je ein Leerzeichen zu gliedern, vor der Durchwahlnummer steht ein Bindestrich. Beispiele: Einzelanschluss 04404 912145 Durchwahlanschluss 04401 922-122 International +49 4401 922-131 Die länderbezogene Zusatznummer sollte durch das Zeichen + vor der Landesvorwahl dargestellt werden (z. B. statt 0049 besser +49).	Feldinhalt ist leer. <b>Fehlernummer: DSKO590</b>

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
321-340	020	an	K	FAX-ANSPRECH-PARTNER <i>FAX-AP</i>	Faxrufnummer des Ansprechpartners beim Ersteller der Datei gemäß DIN 5008: Die Faxnummer ist funktionsbezogen durch je ein Leerzeichen zu gliedern, vor der Durchwahlnummer steht ein Bindestrich. Beispiele: Einzelanschluss 04404 912145 Durchwahlanschluss 04401 922-122 International +49 4401 922-131 Die länderbezogene Zusatznummer sollte durch das Zeichen + vor der Landesvorwahl dargestellt werden (z. B. statt 0049 besser +49).	Keine Prüfung.
341-410	070	an	M	EMAIL-EMPFAENGER-PROTOKOLLE <i>EMAIL-AP</i>	E-Mail-Adresse des Empfängers der Protokolle beim Ersteller der Datei. In der Form <user>@<host>.<domain>.<toptleveldomain> user = Benutzername host = Rechnername zur Postverarbeitung domain = Bereichsname, in dem der Rechner steht toptleveldomain = Bereich der Registrierung Beispiel: <u>name@hrz.tu-xx.de</u>	Die E-Mail-Adresse des Ansprechpartners beim Ersteller der Datei muss immer vorhanden sein. <b>Fehlernummer: DSKO605</b>  Zulässig sind Ausrufungszeichen, Anführungszeichen, Nummernzeichen, Dollar, Prozent, kommerzielles Und, Apostroph, runde Klammer auf, runde Klammer zu, Stern, plus, Komma, Bindestrich, Punkt, Schrägstrich, Ziffern 0 - 9, Doppelpunkt, Semikolon, kleiner als, gleich, größer als, Fragezeichen, Paragraph (§), AT-Zeichen (@), Großbuchstaben (A – Z, Ä, Ö, Ü), Zirkumflex, Unterstreichung, Gravis, Kleinbuchstaben (a – z, ä, ö, ü). <b>Fehlernummer: DSKO610</b>  Das Zeichen „@“ oder „\$“ muss einmal vorhanden sein. Das Zeichen „@“ oder „\$“ darf nur einmal vorhanden sein. Das Zeichen „@“ oder „\$“ darf nicht am Anfang oder am Ende des Feldes vorhanden sein. <b>Fehlernummer: DSKO612</b>  Anmerkung: Das Zeichen „@“ ist unter DOS, Windows und UNIX zu verwenden. Das Zeichen „\$“ gilt für Host-Anwender (mangels AT-Zeichen im EBCDIC- und 7-Bit-Code). Die hexadezimale Verschlüsselung entspricht in beiden Fällen x'40'.

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
<b>Steuerung der Verarbeitungsbestätigungen und Fehlermeldungen</b>						
411-411	001	an	M	VERBESTAETIGUNG VERBEST	Wird eine Bestätigung der fehlerfreien Verarbeitung gewünscht? <b>J = Ja</b> <b>N = Nein</b>	Zulässig sind nur J oder N <b>Fehlernummer: DSKO620</b>
412-412	001	an	M	KENNZ-FEHLRUECK FERUECK	Übermittlung der Fehler mittels Datensatz im E-Mail-Verfahren (verschlüsselt) <b>J = Ja</b> <b>N = Nein (Übermittlung in Papierform)</b>	Zulässig ist derzeit nur N <b>Fehlernummer: DSKO635</b>
413-415	003	an	M	RESERVE	BLANK = Grundstellung	Zulässig ist die Grundstellung (Leerzeichen) <b>Fehlernummer: DSKO900</b>
<b>Daten zum Fehlersachverhalt</b>						
416-xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE-Fehler gemäß den Angaben in dem Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehlerdatenbausteine ergibt sich aus dem Feld FEAN.	

### 3 Datensatz: BW03 - Datensatz Beitragsnachweis der Zahlstellen

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001-004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datensatzes es sich handelt <b>BW03</b>	Zulässig ist nur „BW03“. <b>Fehlernummer: BW03v01</b>  Zulässig ist nur die Datensatzlänge 582. <b>Fehlernummer: BW03010</b>
005-009	005	an	M	VERFAHREN VF	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist: <b>BWBNV = Beitragsnachweis der Zahlstellen</b>	Zulässig ist „BWBNV“. <b>Fehlernummer: BW03020</b>
010-024	015	an	M	BBNR- ABSENDER BBNRAB	Betriebsnummer des Absenders des Datensatzes (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) <b>nnnnnnnn</b>	Bei der angegebenen BBNR-ABSENDER muss es sich um eine gültige Zahlstellennummer oder um eine gültige Betriebsnummer einer Zahlstelle, eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/Steuerberaters handeln. <b>Fehlernummer: BW03030</b>
025-039	015	an	M	BBNR- EMPFAENGER BBNREP	Betriebsnummer des Empfängers des Datensatzes (zuständige Einzugsstelle) (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) <b>nnnnnnnn</b>	Bei der angegebenen BBNR-EMPFAENGER muss es sich um eine zulässige Betriebsnummer einer Einzugsstelle handeln. <b>Fehlernummer: BW03040</b>
040-040	001	n	M	KENNZEICHEN ART KEART	Art des Beitragsnachweises <b>0</b> = normaler Beitragsnachweis <b>1</b> = Dauer-Beitragsnachweis	Zulässig ist „0“ oder „1“. <b>Fehlernummer: BW03050</b>
041-041	001	n	M	KENNZEICHEN KORREKTUR KEKORR	Kennzeichen Korrektur-Beitragsnachweis für Nachweiszeiträume vor dem 01.01.2009 <b>0</b> = laufender Beitragsnachweis <b>1</b> = Korrektur-Beitragsnachweis	Zulässig ist „0“ oder „1“. <b>Fehlernummer: BW03060</b>  Der Wert „1“ ist nur für Zeiträume vor dem 1. Januar 2009 zulässig. <b>Fehlernummer: BW03065</b>
042-042	001	n	M	RESERVE	<b>0</b> = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung („0“). <b>Fehlernummer: BW03070</b>
043-057	015	an	M	BBNR-ZA BBNRZA	Zahlstellennummer oder Betriebsnummer der Zahlstelle (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) <b>nnnnnnnn</b>	Bei der angegebenen Betriebsnummer muss es sich um eine Zahlstellennummer oder die Betriebsnummer einer Zahlstelle handeln. <b>Fehlernummer: BW03080</b>

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
058-065	008	n	M	ZEITRAUM-BEGINN ZRBEG	Beginn des Nachweiszeitraums in der Form: <b>ttmmjhjj</b>	Zulässig sind nur numerische Zeichen. <b>Fehlernummer: BW03090</b>  Das Datum muss logisch richtig sein. <b>Fehlernummer: BW03092</b>  mmjhjj (Stellen 060-065) darf nicht größer sein als der Erstellungsmonat +1 <b>Fehlernummer: BW03095</b>  Enthält die Stelle 041 den Wert „1“ kann ttmm (Stellen 058-061) mit „0000“ angegeben werden; jhjj (Stellen 062-065) ist kleiner als 2009 anzugeben. <b>Fehlernummer: BW03096</b>
066-073	008	n	M	ZEITRAUM-ENDE ZREND	Ende des Nachweiszeitraums in der Form: <b>ttmmjhjj</b>	Zulässig sind nur numerische Zeichen. <b>Fehlernummer: BW03100</b>  Das Datum muss logisch richtig sein. Enthält die Stelle 041 den Wert „1“ kann ttmm (Stellen 066-069) mit „0000“ angegeben werden; jhjj (Stellen 070-073) ist kleiner als 2009 anzugeben. <b>Fehlernummer: BW03102</b>  Das Datum darf nicht kleiner als das Datum Zeitraumbeginn sein. <b>Fehlernummer: BW03105</b>
074-074	001	an	M	VORZEICHEN KV-BEITRAG1 VZKV1	Kennzeichen, ob positiver oder negativer Beitrag	Zulässig sind „+“ und „-“. <b>Fehlernummer: BW03110</b>
075-085	011	n	M	KV-BEITRAG ALLGEMEIN KVBEITR1	Beitrag zur Krankenversicherung - allgemein - mit Centangabe <b>nnnnnnnnnnnn</b>	Zulässig sind nur numerische Zeichen. <b>Fehlernummer: BW03120</b>
086-086	001	an	M	VORZEICHEN	Kennzeichen, ob positiver oder negativer Beitrag	Zulässig sind „+“ und „-“. <b>Fehlernummer: BW03130</b>
087-097	011	n	M	RESERVE	Zurzeit nicht belegt. Nur Grundstellung zulässig. <b>0000000000</b>	Zulässig ist nur die Grundstellung. <b>Fehlernummer: BW03140</b>
098-098	001	an	M	VORZEICHEN	Kennzeichen, ob positiver oder negativer Beitrag	Zulässig sind „+“ und „-“. <b>Fehlernummer: BW03150</b>
099-109	011	n	M	RESERVE	Zurzeit nicht belegt. Nur Grundstellung zulässig. <b>0000000000</b>	Zulässig ist nur die Grundstellung. <b>Fehlernummer: BW03160</b>
110-110	001	an	M	VORZEICHEN PV-BEITRAG VZPV	Kennzeichen, ob positiver oder negativer Beitrag	Zulässig sind „+“ und „-“. <b>Fehlernummer: BW03170</b>
111-121	011	N	M	PV-BEITRAG PVBEITR	Beitrag zur Pflegeversicherung mit Centangabe <b>nnnnnnnnnnnn</b>	Zulässig sind nur numerische Zeichen. <b>Fehlernummer: BW03180</b>
122-122	001	an	M	VORZEICHEN	Kennzeichen, ob positiver oder negativer Beitrag	Zulässig sind „+“ und „-“. <b>Fehlernummer: BW03190</b>
123-133	011	n	M	RESERVE	Zurzeit nicht belegt. Nur Grundstellung zulässig. <b>0000000000</b>	Zulässig ist nur die Grundstellung. <b>Fehlernummer: BW03200</b>
134-134	001	an	M	VORZEICHEN	Kennzeichen, ob positiver oder negativer Beitrag	Zulässig sind „+“ und „-“. <b>Fehlernummer: BW03210</b>

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
135-145	011	n	M	RESERVE	Zurzeit nicht belegt. Nur Grundstellung zulässig. <b>0000000000</b>	Zulässig ist nur Grundstellung. <b>Fehlernummer: BW03220</b>
146-146	001	an	M	VORZEICHEN	Kennzeichen, ob positiver oder negativer Betrag	Zulässig sind „+“ und „-“. <b>Fehlernummer: BW03230</b>
147-157	011	n	M	RESERVE	Zurzeit nicht belegt. Nur Grundstellung zulässig. <b>0000000000</b>	Zulässig ist nur die Grundstellung. <b>Fehlernummer: BW03240</b>
158-158	001	an	M	VORZEICHEN	Kennzeichen, ob positiver oder negativer Betrag	Zulässig sind „+“ und „-“. <b>Fehlernummer: BW03250</b>
159-169	011	n	M	RESERVE	Zurzeit nicht belegt. Nur Grundstellung zulässig. <b>0000000000</b>	Zulässig ist nur die Grundstellung. <b>Fehlernummer: BW03260</b>
170-170	001	an	M	VORZEICHEN	Kennzeichen, ob positiver oder negativer Betrag	Zulässig sind „+“ und „-“. <b>Fehlernummer: BW03270</b>
171-181	011	n	M	RESERVE	Zurzeit nicht belegt. Nur Grundstellung zulässig. <b>0000000000</b>	Zulässig ist nur die Grundstellung. <b>Fehlernummer: BW03280</b>
182-182	001	an	M	VORZEICHEN	Kennzeichen, ob positiver oder negativer Betrag	Zulässig sind „+“ und „-“. <b>Fehlernummer: BW03290</b>
183-193	011	n	M	RRESERVE	Zurzeit nicht belegt. Nur Grundstellung zulässig. <b>0000000000</b>	Zulässig ist nur die Grundstellung. <b>Fehlernummer: BW03300</b>
194-194	001	an	M	VORZEICHEN	Kennzeichen, ob positiver oder negativer Betrag	Zulässig sind „+“ und „-“. <b>Fehlernummer: BW03310</b>
195-205	011	n	M	RESERVE	Zurzeit nicht belegt. Nur Grundstellung zulässig. <b>0000000000</b>	Zulässig ist nur die Grundstellung. <b>Fehlernummer: BW03320</b>
206-206	001	an	M	VORZEICHEN	Kennzeichen, ob positiver oder negativer Betrag	Zulässig sind „+“ und „-“. <b>Fehlernummer: BW03330</b>
207-217	011	n	M	RESERVE	Zurzeit nicht belegt. Nur Grundstellung zulässig. <b>0000000000</b>	Zulässig ist nur die Grundstellung. <b>Fehlernummer: BW03340</b>
218-218	001	an	M	VORZEICHEN	Kennzeichen, ob positiver oder negativer Betrag	Zulässig sind „+“ und „-“. <b>Fehlernummer: BW03350</b>
219-229	011	n	M	RESERVE	Zurzeit nicht belegt. Nur Grundstellung zulässig. <b>0000000000</b>	Zulässig ist nur die Grundstellung. <b>Fehlernummer: BW03360</b>
230-230	001	an	M	VORZEICHEN	Kennzeichen, ob positiver oder negativer Betrag	Zulässig sind „+“ und „-“. <b>Fehlernummer: BW03370</b>

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
231-241	011	n	M	RESERVE	Zurzeit nicht belegt. Nur Grundstellung zulässig. <b>0000000000</b>	Zulässig ist nur die Grundstellung. <b>Fehlernummer: BW03380</b>
242-242	001	an	M	VORZEICHEN	Kennzeichen, ob positiver oder negativer Betrag	Zulässig sind „+“ und „-“. <b>Fehlernummer: BW03390</b>
243-253	011	n	M	RESERVE	Zurzeit nicht belegt. Nur Grundstellung zulässig. <b>0000000000</b>	Zulässig ist nur die Grundstellung. <b>Fehlernummer: BW03400</b>
254-254	001	an	M	VORZEICHEN ZWISCHENSUMME VZZWS	Kennzeichen, ob positiver oder negativer Beitrag	Zulässig sind „+“ und „-“. <b>Fehlernummer: BW03410</b>
255-265	011	n	M	ZWISCHENSUMME ZWS	Zwischensumme der Stellen 074 - 253 mit Centangabe <b>nnnnnnnnnn</b>	Zulässig sind nur numerische Zeichen. <b>Fehlernummer: BW03420</b>
266-266	001	an	M	VORZEICHEN	Kennzeichen, ob positiver oder negativer Betrag	Zulässig sind „+“ und „-“. <b>Fehlernummer: BW03430</b>
267-277	011	n	M	RESERVE	Zurzeit nicht belegt. Nur Grundstellung zulässig. <b>0000000000</b>	Zulässig ist nur die Grundstellung. <b>Fehlernummer: BW03440</b>
278-278	001	an	M	VORZEICHEN	Kennzeichen, ob positiver oder negativer Betrag	Zulässig sind „+“ und „-“. <b>Fehlernummer: BW03450</b>
279-289	011	n	M	RESERVE	Zurzeit nicht belegt. Nur Grundstellung zulässig. <b>0000000000</b>	Zulässig ist nur die Grundstellung. <b>Fehlernummer: BW03460</b>
290-290	001	an	M	VORZEICHEN	Kennzeichen, ob positiver oder negativer Betrag	Zulässig sind „+“ und „-“. <b>Fehlernummer: BW03470</b>
291-301	011	n	M	RESERVE	Zurzeit nicht belegt. Nur Grundstellung zulässig. <b>0000000000</b>	Zulässig ist nur die Grundstellung. <b>Fehlernummer: BW03480</b>
302-302	001	an	M	VORZEICHEN	Kennzeichen, ob positiver oder negativer Betrag	Zulässig sind „+“ und „-“. <b>Fehlernummer: BW03490</b>
303-313	011	n	M	RESERVE	Zurzeit nicht belegt. Nur Grundstellung zulässig. <b>0000000000</b>	Zulässig ist nur die Grundstellung. <b>Fehlernummer: BW03500</b>
314-314	001	an	M	VORZEICHEN	Kennzeichen, ob positiver oder negativer Betrag	Zulässig sind „+“ und „-“. <b>Fehlernummer: BW03510</b>
315-325	011	n	M	RESERVE	Zurzeit nicht belegt. Nur Grundstellung zulässig. <b>0000000000</b>	Zulässig ist nur die Grundstellung. <b>Fehlernummer: BW03520</b>
326-326	001	an	M	VORZEICHEN	Kennzeichen, ob positiver oder negativer Betrag	Zulässig sind „+“ und „-“. <b>Fehlernummer: BW03530</b>
327-337	011	n	M	RESERVE	Zurzeit nicht belegt. Nur Grundstellung zulässig. <b>0000000000</b>	Zulässig ist nur die Grundstellung. <b>Fehlernummer: BW03540</b>

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
338-338	001	an	M	VORZEICHEN SUMME VZSUM	Kennzeichen, ob positiver oder negativer Beitrag	Zulässig sind „+“ und „-“. <b>Fehlernummer: BW03550</b>
339-349	011	n	M	SUMME SUM	Zahlbetrag/Guthaben (Summe Stellen 074 – 337) mit Centangabe <b>nnnnnnnnnnn</b>	Zulässig sind nur numerische Zeichen. <b>Fehlernummer: BW03560</b>
350-379	030	an	M	NAME1 ZAHLSTELLE NAME1	Zeile 1 der Zahlstellen-Bezeichnung	Feldinhalt ist leer. <b>Fehlernummer: BW03570</b>
380-409	030	an	K	NAME2 ZAHLSTELLE NAME2	Zeile 2 der Zahlstellen-Bezeichnung	Keine Prüfung
410-439	030	an	K	STRASSE- ZAHLSTELLE STR	Strasse/Postfach der Zahlstelle	Keine Prüfung.
440-442	003	an	K	LAENDER- KENNZEICHEN	Länderkennzeichen für Auslandsanschriften	Keine Prüfung.
443-447	005	n	M	PLZ- ZAHLSTELLE PLZ	Postleitzahl des Zahlstelle	Feldinhalt ist leer. <b>Fehlernummer: BW03580</b>
448-472	025	an	M	ORT- ZAHLSTELLE ORT	Ort des Sitzes der Zahlstelle	Feldinhalt ist leer <b>Fehlernummer: BW03590</b>
473-487	015	an	M	ABRECH- NUNGSTELLE1 ABRECHN1	Abrechnungsstelle 1 (z. B. Steuerberater-Nummer)	Keine Prüfung.
488-502	015	an	M	ABRECH- NUNGSTELLE2 ABRECHN2	Abrechnungsstelle 2 (z. B. Mandanten-Nummer)	Keine Prüfung.
503-522	020	an	K	ORDNUNGS- MERKMAL ORDN	Kasseninternes Ordnungsmerkmal	Keine Prüfung.
523-523	001	an	M	KENNZEICHEN VERARBEI- TUNGS-MERK- MAL VAMM	Kennzeichen für laufenden oder anderweitigen Beitragsnachweis.  Wird „S“ angegeben, sind die Stellen 058-349 mit den zu stornierenden Werten anzugeben. Der ursprüngliche Beitragsnachweis wird vollständig storniert. Wird „E“ angegeben, sind in den Stellen 058-349 die neuen Werte anzugeben. Der ursprüngliche Beitragsnachweis wird vollständig ersetzt. Wird „X“ angegeben, sind in den Stellen 058-349 die Differenzen anzugeben.	Zulässig sind: Blank = laufender Beitragsnachweis oder Korrektur-Beitragsnachweis E = Ersetzen des für diesen Zeitraum übermittelten Beitragsnachweises S = Stornierung des Beitragsnachweises X = Differenz-Beitragsnachweis <b>Fehlernummer: BW03600</b>

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
524-527	004	n	M	BEITRAGSSATZ ALLGEMEIN BEITRSA	Allgemeiner Beitrags- satz zur Krankenversi- cherung. Es ist der für den Nachweiszeitraum (Stellen 058 - 073) maßgebliche allgemei- ne Beitragssatz mit zwei Nachkommastel- len anzugeben (z. B. für 13,9 % = 1390) <b>nnnn</b>	Zulässig sind nur numerische Zeichen. <b>Fehlernummer: BW03610</b>
528-531	004	n	M	RESERVE	Zurzeit nicht belegt. Nur Grundstellung zulässig. <b>0000</b>	Zulässig ist nur die Grundstellung. <b>Fehlernummer: BW03620</b>
532-535	004	n	M	RESERVE	Zurzeit nicht belegt. Nur Grundstellung zuläs- sig. <b>0000</b>	Zulässig ist nur die Grundstellung. <b>Fehlernummer: BW03630</b>
536-536	001	an	M	KENNZEICHEN RECHTSKREIS KENNZRK	Kennzeichen des Rechtskreises <b>W</b> = alte Bundesland- länder einschließ- lich West-Berlin <b>O</b> = neue Bundesländer einschl. Ost-Berlin	Zulässig ist „W“ oder „O“. <b>Fehlernummer: BW03640</b>
537-537	001	n	M	RESERVE	Zurzeit nicht belegt. Nur Grundstellung zulässig. <b>0</b>	Zulässig ist nur die Grundstellung. <b>Fehlernummer: BW03650</b>
538-545	008	n	M	DATUM ERSTELLUNG ED	Erstellungsdatum des Datensatzes in der Form: <b>ttmmjj</b>	Zulässig sind nur numerische Zeichen. <b>Fehlernummer: BW03660</b>  Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. <b>Fehlernummer: BW03665</b>
546-546	001	n	M	LAUFENDE NR LFDNR	Die laufende Nummer ( <b>1 - 9</b> ) ist anzugeben, wenn innerhalb eines Entgeltabrechnungs- zeitraums mehr als ein Datensatz je Betriebs- stätte übermittelt wird. Wird in Stelle 523 „S“ oder „E“ angegeben, ist die laufende Nummer des zu stornierenden bzw. ersetzenden Da- tensatzes anzugeben. <b>n</b>	Zulässig sind nur numerische Zeichen. <b>Fehlernummer: BW03670</b>
547-548	002	n	M	VERSIONS-NR VERNR	Versionsnummer des Datensatzes <b>01 - 99</b>	Zulässig sind nur numerische Zeichen. <b>Fehlernummer: BW03680</b>  Zulässig ist nur der Wert „08“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versions- nummer. <b>Fehlernummer: BW03685</b>
549-549	001	an	M	WAEHRUNGS- KENNZ WG	Währungskennzeichen <b>E</b> = Euro	Zulässig ist nur „E“. <b>Fehlernummer: BW03690</b>
550-550	001	an	M	VORZEICHEN	Kennzeichen, ob positi- ver oder negativer Be- trag	Zulässig sind „+“ und „-“. <b>Fehlernummer: BW03700</b>

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
551-561	011	n	M	RESERVE	Zurzeit nicht belegt. Nur Grundstellung zulässig. <b>0000000000</b>	Zulässig ist nur die Grundstellung. <b>Fehlernummer: BW03710</b>
562-581	020	an	m	RESERVE	Zurzeit nicht belegt. Nur Grundstellung (Blank) zulässig.	Keine Prüfung.
582-582	001	an	M	SATZENDE SAENDE	Kennzeichen Satzende <b>E = Ende oder Blank</b>	Zulässig ist nur „E“ oder Blank. <b>Fehlernummer: BW03720</b>
Daten zum Fehlersachverhalt						
583-xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE-Fehler gemäß den Angaben im Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehlerdatenbausteine ergibt sich aus dem Feld FEAN.	

### 3.1 Datenbausteine: DBFE – Fehler

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001-004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt <b>DBFE</b>	Keine Prüfung
005-076	072	an	M	FEHLER FE	Fehlernummer 7 Stel- len plus 1 Leerzeichen plus Fehlertext	Keine Prüfung

4 NCSZ - Nachlaufsatz

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001-004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung des Nachlaufsatzes <b>NCSZ</b>	Zulässig ist nur „NCSZ“. <b>Fehlernummer: NCSZv01</b>  Zulässig ist nur die Datenlänge 550. <b>Fehlernummer: NCSZv99</b>
005-009	005	an	M	VERFAHRENS- MERKMAL VFMM	Merkmal, um welche Art von Datenaustausch es sich handelt: <b>BWBNV = Beitragsnachweis der Zahlstellen</b>	Gleicher Inhalt wie Feld VERFAHRENSMERKMAL im Vorlaufsatz. <b>Fehlernummer: NCSZv10</b>
010-024	015	an	M	BBNR- ABSENDER BBNRAB	Betriebs-/Zahlstellennummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) <b>nnnnnnnn</b>	Gleicher Inhalt wie Feld BBNR-ABSENDER im Vorlaufsatz. <b>Fehlernummer: NCSZv20</b>
025-039	015	an	M	BBNR- EMPFAENGER BBNREP	Betriebs-/Zahlstellennummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) <b>nnnnnnnn</b>	Gleicher Inhalt wie Feld BBNR-EMPFAENGER im Vorlaufsatz. <b>Fehlernummer: NCSZv30</b>
040-047	008	n	M	DATUM- ERSTELLUNG ED	Datum der Erstellung der Datei in der Form: <b>ttmmjjhjj</b>	Zulässig sind nur numerische Zeichen. <b>Fehlernummer: NCSZv45</b>  Gleicher Inhalt wie im Feld DATUM-Erstellung im Vorlaufsatz. <b>Fehlernummer: NCSZv40</b>
048-053	006	n	M	LFD-DATEI-NR DTNR	Dateifolgenummer <b>000001 - 999999</b>	Zulässig sind nur numerische Zeichen. <b>Fehlernummer: NCSZv55</b>  Gleicher Inhalt wie Feld LFD-DATEI-NR im Vorlaufsatz. <b>Fehlernummer: NCSZv50</b>
054-061	008	n	M	ANZAHL SAETZE ZLSZ	Anzahl der erstellten Datensätze (ohne Vor- und Nachlaufsatz)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. <b>Fehlernummer: NCSZv65</b>  Zulässig ist die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Datensätze ohne Vor- und Nachlaufsatz übereinstimmt. <b>Fehlernummer: NCSZv60</b>
062-062	001	an	M	VORZEICHEN VORZEGES	Kennzeichen, ob positiver oder negativer Beitrag	Zulässig sind „+“ und „-“ <b>Fehlernummer: NCSZv70</b>
063-075	013	n	M	SUMME DER ZAHL- BETRAEGE SUMZAHL	Summe der Zahlbeträge/Guthaben aus Stellen 338 - 349 der Beitragsnachweis-Datensätze mit Centangabe <b>nnnnnnnnnnnnnn</b>	Zulässig sind nur numerische Zeichen. <b>Fehlernummer: NCSZv72</b>  Summenaddition fehlerhaft. <b>Fehlernummer: NCSZv74</b>

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
076-547	472	an	m	RESERVE	Zurzeit nicht belegt. Nur Grundstellung (Blank) zulässig.	Zulässig ist die Grundstellung (Leerzeichen). <b>Fehlernummer: NCSZv76</b>
548-549	002	n	M	VERSIONS-NR VERNR	Versionsnummer des Nachlaufsatzes <b>01 - 99</b>	Zulässig sind nur numerische Zeichen. <b>Fehlernummer: NCSZv85</b>  Zulässig ist nur der Wert „05“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. <b>Fehlernummer: NCSZv80</b>
550-550	1	an	m	SATZENDE SE	„E“ oder Blank	Zulässig ist nur „E“ oder Blank. <b>Fehlernummer: NCSZv90</b>

## 5 Fehlerkatalog

Aufbau der Fehlernummern:

Stellen 01 - 04 Kennzeichen des Datensatzes / Datenbausteins, in dem ein fehlerhafter Sachverhalt aufgetreten ist.

Stelle 05 - 05 Ist der Inhalt numerisch, handelt es sich um eine Fehlernummer aus der Kernprüfung, ansonsten um eine anwenderspezifische Fehlernummer. Bei den anwenderspezifischen Fehlerprüfungen wird zwischen verbindlichen (Wert = „v“) und empfehlenswerten (Wert = „e“) Prüfungen unterschieden. In diesen Fällen wird der Alphawert mit der Kennung des jeweiligen Spitzenverbandes der Krankenkassen überlagert:

**A** AOK-Bundesverband

**D** Bundesverband der Betriebskrankenkassen

**E** Verband der Angestellten-Krankenkassen e.V./Arbeiter-Ersatzkassen-Verband e.V.

**H** Hinweis

**I** IKK-Bundesverband

**K** Knappschaft

**L** Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen

Stellen 06 - 07 Fehlernummer

**Wenn Stelle 05 numerisch ist, erfolgt hier die Fortsetzung der Fehlernummer der Kernfunktionsprüfung.**

Ansonsten folgt die zweistellige Fehlernummer einer anwenderspezifischen Prüfung.

Felder, die zwingend numerisch sein müssen, werden generell entsprechend geprüft. Die Fehlerprüfung erscheint nicht in der Datenbeschreibung; die Fehlernummer ist aber im Fehlerkatalog aufgenommen.

Fehlernummer ab Dxxx900 deuten auf einen gleichzeitigen Abbruch der Fehlerprüfung hin (z. B. wegen eines Fehlers in der Satzlänge).

Die Fehlernummern für die Prüfungen des Vor- und des Nachlaufsatzes sind hier aufgenommen, da die Prüfungen verbindlich festgelegt wurden und die Bekanntgabe bundesweit erfolgen muss. Die Prüfungen sind aber von jedem Anwender selbst zu realisieren.

Es wird generell der Kurz- und Langtext (Folgetext) des Fehlers ausgegeben.

## 5.1 VOSZ

Fehlernummer		Text							
Daten- satz/ -baustein	Num- mer								
		Stellen							
0000	000	0	01	2	3	4	5	6	7 7
1234	567	8	90	0	0	0	0	0	0 2
VOSZ	v01	KE ungleich VOSZ Im Feld Kennung des Vorlaufsatzes ist nur VOSZ zugelassen.							
VOSZ	v10	VFMM unzulässig Das Verfahrensmerkmal ist unzulässig.							
VOSZ	v20	BBNRAB unzulässig Als Absender ist nur die gültige Betriebsnummer eines Arbeitgebers, Steuerberaters oder Rechenzentrums oder eine gültige Zahlstellenummer zulässig.							
VOSZ	v30	BBNREP nicht BBNR des tatsächlichen Empfängers Die im Feld Betriebsnummer-Empfänger angegebene BBNR entspricht nicht der Betriebsnummer des tatsächlichen Empfängers.							
VOSZ	v40	ED nicht numerisch Im Feld Datum-Erstellung sind nur numerische Zeichen zulässig.							
VOSZ	v44	ED logisch falsch/gegen Verarb.Datum fehlerhaft Das im Feld Datum-Erstellung angegebene Datum ist unlogisch, größer als das Verarbeitungsdatum oder liegt mehr als 6 Monate davor.							
VOSZ	v50	DTNR nicht numerisch Im Feld Laufende-Datei-Nummer sind nur numerische Zeichen zulässig.							
VOSZ	v52	DTNR nicht lückenlos aufsteigend Die Laufende-Datei-Nummer ist nicht lückenlos aufsteigend.							
VOSZ	v60	RESERVE ungleich Grundstellung Im Feld Reserve ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) zulässig.							
VOSZ	v70	VERNR nicht numerisch Im Feld Versions-Nummer sind nur numerische Zeichen zulässig.							
VOSZ	v72	VERNR nicht zugelassen Im Feld Versions-Nummer ist nur der Wert 05 zulässig.							
VOSZ	v90	SE ungleich "E" oder Leerzeichen Das Feld Satzende darf nur "E" oder Leerzeichen enthalten.							
VOSZ	v99	Länge VOSZ falsch Für den Vorlaufsatz ist nur eine Länge von 550 Zeichen zulässig.							

## 5.2 DSKO

Fehlernummer		Text								
Daten- satz/ -baustein	Num- mer									
		Stellen								
0000	000	0	01	2	3	4	5	6	7	7
1234	567	8	90	0	0	0	0	0	0	2
DSKO	004		KE unzulässig für diesen Absender Die Kennung des Datensatzes weicht vom Verfahrensmerkmal aus dem Vorlaufsatz ab.							
DSKO	040		VERNR nicht numerisch Im Feld Versions-Nummer sind nur numerische Zeichen zulässig.							
DSKO	042		VERNR nicht zugelassen Im Feld Versions-Nummer ist nur der Wert 02 zulässig.							
DSKO	050		ED nicht numerisch Im Feld Datum-Erstellung sind nur numerische Zeichen zulässig.							
DSKO	052		ED logisch falsch Das Feld Datum-Erstellung enthält ein unlogisches Datum.							
DSKO	054		ED größer Verarbeitungsdatum Das im Feld Datum-.Erstellung angegebene Datum ist größer als das Verarbeitungsdatum.							
DSKO	056		ED (Uhrzeit) logisch falsch Die im Feld Datum-Erstellung angegebene Uhrzeit ist logisch falsch.							
DSKO	060		FEKZ nicht numerisch Im Feld Fehler-Kennzeichen sind nur numerische Zeichen zulässig.							
DSKO	062		FEKZ ungleich 0 oder 1 Als Fehler-Kennzeichen ist nur die Wert 0 zulässig.							
DSKO	070		FEAN nicht numerisch Im Feld Fehler-Anzahl sind nur numerische Zeichen zulässig.							
DSKO	072		FEAN ungleich 0, FEHLER-KZ gleich 0 Die Fehler-Anzahl ist nicht 0, obwohl das Fehler-Kennzeichen mit 0 gemeldet wird.							
DSKO	500		NAME1 ist leer Der Name des Absenders darf nicht Grundstellung (Leerzeichen) sein.							
DSKO	530		PLZ ist leer Die Postleitzahl des Absenders darf nicht Grundstellung (Leerzeichen) sein.							
DSKO	540		ORT ist leer Der Ort des Absenders darf nicht Grundstellung (Leerzeichen) sein.							
DSKO	570		ANR-AP ungleich M oder W Die Anrede des Ansprechpartners darf nur M oder W sein.							
DSKO	580		NAME-AP ist leer Der Name des Ansprechpartners beim Ersteller der Datei darf nicht Grundstellung (Leerzeichen) sein.							
DSKO	590		TEL-AP ist leer Die Rufnummer beim Ersteller der Datei darf nicht Grundstellung (Leerzeichen) sein.							
DSKO	605		EMAIL-AP ist leer Die Emailadresse des Ansprechpartners darf nicht Grundstellung (Leerzeichen) sein.							
DSKO	610		EMAIL-AP enthält unzulässige Zeichen Die Emailadresse des Ansprechpartners darf nur die festgelegten Zeichen enthalten.							
DSKO	612		EMAIL-AP enthält unzulässige Zeichen Die Emailadresse des Ansprechpartners muss das Zeichen @ oder § enthalten, allerdings nur einmal und nicht am Anfang oder am Ende.							

Fehlernummer		Text							
Daten- satz/ -baustein	Num- mer								
Stellen									
0000	000	0	01	2	3	4	5	6	7 7
1234	567	8	90	0	0	0	0	0	0 2
DSKO	620		VERBEST ungleich J oder N Das Kennzeichen Verarbeitungsbestätigung darf nur J oder N sein.						
DSKO	635		FERUECK ungleich N Das Kennzeichen muss bei "BWBNV" immer "N" sein, da ein elektronisches Fehlerrückmeldeverfahren nicht vorgesehen ist.						
DSKO	900		RESERVE ungleich Grundstellung Im Feld RESERVE ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) zulässig.						
DSKO	910		Zulässig ist nur die Datensatzlänge von 415 Zulässig ist nur die Datenlänge von 415.						
DSKO	v01		KE ungleich DSKO Im Feld Kennung des Datensatzes Kommunikation ist nur DSKO zulässig.						
DSKO	v05		VF ungleich BWBNV Im Feld Verfahrensmerkmal ist nur BWBNV zulässig.						
DSKO	v15		BBNRAB ungleich BBNR-ABSENDER im Vorlaufsatz Die Betriebsnummer des Absenders im Beitragsnachweis ist nicht identisch mit der Betriebsnummer des Absenders im Vorlaufsatz.						
DSKO	v20		BBNREP nicht tatsächlicher Empfänger der Meldung Im Feld Betriebsnummer-Empfänger muss eine zulässige Betriebsnummer vorgegeben werden.						
DSKO	v50		FEKZ größer 0, FEAN ungleich 1 - 9 Ist im Feld Fehler-Kennzeichen ein Wert > 0 angegeben ist im Feld Fehleranzahl nur ein Wert zwischen 1 und 9 zulässig.						
DSKO	v52		FEAN ungleich Anzahl Datenbausteine DBFE-Fehler Es ist nur der Wert zulässig, der der Anzahl der angehängten Fehler-Datenbausteine entspricht.						
DSKO	v80		BBNRER nicht Betriebs-/Zahlstellennummer eines zugelassenen Betriebes/RZ Als Betriebsnummer-Ersteller ist nur die Angabe eines zugelassenen Betriebes/ Rechenzentrums zugelassen.						
<b>aktuell noch ausgesetzte Fehlerprüfungen</b>									
DSKO	v82		PROD-ID ungültig Zulässig sind nur die von der ITSG vergebenen und gültigen Produkt-Identifikationen						
DSKO	v84		MOD-ID ungültig Zulässig sind nur die von der ITSG vergebenen und gültigen Modifikations-Identifikationen						
DSKO	v86		ED außerhalb des Gültigkeitszeitraums Das Erstelldatum der Datei muss im Gültigkeitszeitraum der PROD-ID und MOD-ID einschließlich der Karenzzeit liegen.						

### 5.3 BW03

Fehlernummer		Text								
Daten- satz/ -baustein	Num- mer									
		Stellen								
0000	000	0	01	2	3	4	5	6	7	7
1234	567	8	90	0	0	0	0	0	0	2
BW03	010		Datensatzlänge ungleich 582 Zulässig ist nur die Datensatzlänge 582.							
BW03	020		VF ungleich "WBENV" Im Feld Verfahrensmerkmal ist nur WBENV zulässig.							
BW03	030		BBNRAB ungleich BBNR-ABSENDER im VOSZ Die Betriebsnummer des Absenders im Beitragsnachweis ist nicht identisch mit der Betriebsnummer des Absenders im Vorlaufsatz.							
BW03	040		BBNREP ist unzulässig Die Empfänger-Betriebsnummer ist eine unzulässige Krankenkassen-Betriebsnummer							
BW03	050		KEART ungleich "0" oder "1" Art des Beitragsnachweises darf nur "0" (normaler) oder "1" (Dauer-Beitragsnachweis) sein.							
BW03	060		KEKORR ungleich "0" oder "1" Kennzeichen Korrektur-Beitragsnachweis darf nur "0" (laufender) oder "1" (Korrektur) sein.							
BW03	065		KEKORR ungleich "1" Kennzeichen Korrektur-Beitragsnachweis darf für Zeiten vor dem 01.01.2009 nur "1" (Korrektur) sein.							
BW03	070		RESERVE ungleich Grundstellung Im Feld Reserve ist nur die Grundstellung (Nullen) zulässig.							
BW03	080		BBNRZA ist unzulässig Die Zahlstellenummer oder Betriebsnummer der Zahlstelle ist nicht korrekt.							
BW03	090		ZRBEG nicht numerisch Das Feld enthält nicht numerische Zeichen.							
BW03	092		ZRBEG logisch falsch Zulässig sind nur logisch richtige Datumsangaben im Format ttmjhhjj.							
BW03	095		ZRBEG unzulässig mmjhhjj darf im Zeitraum-Beginn nicht größer sein als der Erstellungsmonat +1							
BW03	096		ZRBEG unzulässig ttmm des Zeitraum-Beginns muss „0000“ sein und jhhj muss kleiner „2009“ sein, wenn das Feld Kennzeichenkorrektur = „1“							
BW03	100		ZREND ist nicht numerisch Das Feld enthält nicht numerische Zeichen.							
BW03	102		ZREND logisch falsch Zulässig sind nur logisch richtige Datumsangaben im Format ttmjhhjj. Wenn KEKORR = „1“ kann ttmm mit „0000“ angegeben werden.							
BW03	104		ZREND nicht korrekt Das Datum darf nicht kleiner sein als das Datum im Feld ZEITRAUM-BEGINN.							
BW03	110		VZKV1 ungleich "+" oder "-" Als Vorzeichen sind nur "+" oder "-" zulässig.							
BW03	120		KVBEITR1 nicht numerisch Der Beitrag zur Krankenversicherung darf nur numerische Zeichen enthalten.							
BW03	130		VORZEICHEN ungleich "+" oder "-" Als Vorzeichen sind nur "+" oder "-" zulässig.							
BW03	140		RESERVE ungleich Grundstellung Im Feld Reserve ist nur die Grundstellung (Nullen) zulässig.							
BW03	150		VORZEICHEN ungleich "+" oder "-" Als Vorzeichen sind nur "+" oder "-" zulässig.							

Fehlernummer		Text							
Daten- satz/ -baustein	Num- mer	Stellen							
0000	000	0	01	2	3	4	5	6	7 7
1234	567	8	90	0	0	0	0	0	0 2
BW03	160		RESERVE ungleich Grundstellung Im Feld Reserve ist nur die Grundstellung (Nullen) zulässig.						
BW03	170		VZPV ungleich "+" oder "-" Als Vorzeichen sind nur "+" oder "-" zulässig.						
BW03	180		PVBEITR nicht numerisch Der Beitrag zur Pflegeversicherung darf nur numerische Zeichen enthalten.						
BW03	190		VORZEICHEN ungleich "+" oder "-" Als Vorzeichen sind nur "+" oder "-" zulässig.						
BW03	200		RESERVE ungleich Grundstellung Im Feld Reserve ist nur die Grundstellung (Nullen) zulässig.						
BW03	210		VORZEICHEN ungleich "+" oder "-" Als Vorzeichen sind nur "+" oder "-" zulässig.						
BW03	220		RESERVE ungleich Grundstellung Im Feld Reserve ist nur die Grundstellung (Nullen) zulässig.						
BW03	230		VORZEICHEN ungleich "+" oder "-" Als Vorzeichen sind nur "+" oder "-" zulässig.						
BW03	240		RESERVE ungleich Grundstellung Im Feld Reserve ist nur die Grundstellung (Nullen) zulässig.						
BW03	250		VORZEICHEN ungleich "+" oder "-" Als Vorzeichen sind nur "+" oder "-" zulässig.						
BW03	260		RESERVE ungleich Grundstellung Im Feld Reserve ist nur die Grundstellung (Nullen) zulässig.						
BW03	270		VORZEICHEN ungleich "+" oder "-" Als Vorzeichen sind nur "+" oder "-" zulässig.						
BW03	280		RESERVE ungleich Grundstellung Im Feld Reserve ist nur die Grundstellung (Nullen) zulässig.						
BW03	290		VORZEICHEN ungleich "+" oder "-" Als Vorzeichen sind nur "+" oder "-" zulässig.						
BW03	300		RESERVE ungleich Grundstellung Im Feld Reserve ist nur die Grundstellung (Nullen) zulässig.						
BW03	310		VORZEICHEN ungleich "+" oder "-" Als Vorzeichen sind nur "+" oder "-" zulässig.						
BW03	320		RESERVE ungleich Grundstellung Im Feld Reserve ist nur die Grundstellung (Nullen) zulässig.						
BW03	330		VORZEICHEN ungleich "+" oder "-" Als Vorzeichen sind nur "+" oder "-" zulässig.						
BW03	340		RESERVE ungleich Grundstellung Im Feld Reserve ist nur die Grundstellung (Nullen) zulässig.						
BW03	350		VORZEICHEN ungleich "+" oder "-" Als Vorzeichen sind nur "+" oder "-" zulässig.						
BW03	360		RESERVE ungleich Grundstellung Im Feld Reserve ist nur die Grundstellung (Nullen) zulässig.						
BW03	370		VORZEICHEN ungleich "+" oder "-" Als Vorzeichen sind nur "+" oder "-" zulässig.						
BW03	380		RESERVE ungleich Grundstellung Im Feld Reserve ist nur die Grundstellung (Nullen) zulässig.						
BW03	390		VORZEICHEN ungleich "+" oder "-" Als Vorzeichen sind nur "+" oder "-" zulässig.						

Fehlernummer		Text							
Daten- satz/ -baustein	Num- mer								
Stellen									
0000	000	0	01	2	3	4	5	6	7 7
1234	567	8	90	0	0	0	0	0	0 2
BW03	400		RESERVE ungleich Grundstellung Im Feld Reserve ist nur die Grundstellung (Nullen) zulässig.						
BW03	410		VZZWS ungleich "+" oder "-" Als Vorzeichen sind nur "+" oder "-" zulässig.						
BW03	420		ZWS nicht numerisch Die Zwischensumme der Stellen 074-253 darf nur numerisch sein.						
BW03	430		VORZEICHEN ungleich "+" oder "-" Als Vorzeichen sind nur "+" oder "-" zulässig.						
BW03	440		RESERVE ungleich Grundstellung Im Feld Reserve ist nur die Grundstellung (Nullen) zulässig.						
BW03	450		VORZEICHEN ungleich "+" oder "-" Als Vorzeichen sind nur "+" oder "-" zulässig.						
BW03	460		RESERVE ungleich Grundstellung Im Feld Reserve ist nur die Grundstellung (Nullen) zulässig.						
BW03	470		VORZEICHEN ungleich "+" oder "-" Als Vorzeichen sind nur "+" oder "-" zulässig.						
BW03	480		RESERVE ungleich Grundstellung Im Feld Reserve ist nur die Grundstellung (Nullen) zulässig.						
BW03	490		VORZEICHEN ungleich "+" oder "-" Als Vorzeichen sind nur "+" oder "-" zulässig.						
BW03	500		RESERVE ungleich Grundstellung Im Feld Reserve ist nur die Grundstellung (Nullen) zulässig.						
BW03	510		VORZEICHEN ungleich "+" oder "-" Als Vorzeichen sind nur "+" oder "-" zulässig.						
BW03	520		RESERVE ungleich Grundstellung Im Feld Reserve ist nur die Grundstellung (Nullen) zulässig.						
BW03	530		VORZEICHEN ungleich "+" oder "-" Als Vorzeichen sind nur "+" oder "-" zulässig.						
BW03	540		RESERVE ungleich Grundstellung Im Feld Reserve ist nur die Grundstellung (Nullen) zulässig.						
BW03	550		VZSUM ungleich "+" oder "-" Als Vorzeichen sind nur "+" oder "-" zulässig.						
BW03	560		SUM nicht numerisch Zahlbetrag / Guthaben darf nur numerisch sein.						
BW03	570		NAME1 ist leer Der Name der Zahlstelle muss angegeben werden.						
BW03	580		PLZ ist leer Die Postleitzahl der Zahlstelle muss angegeben werden.						
BW03	590		ORT ist leer Der Ort des Sitzes der Zahlstelle muss angegeben werden.						
BW03	600		VAMM ist unzulässig Zulässige Verarbeitungskennzeichen sind nur "E", "S", "X" oder Grundstellung (Leerzeichen).						
BW03	610		BEITRSA nicht numerisch Der allgemeine Beitragssatz darf nur numerisch sein.						
BW03	620		RESERVE ungleich Grundstellung Im Feld RESERVE ist nur die Grundstellung (Nullen) zulässig.						
BW03	630		RESERVE ungleich Grundstellung Im Feld RESERVE ist nur die Grundstellung (Nullen) zulässig.						
BW03	640		KENNZRK ungleich "W" oder "0" Als Kennzeichen des Rechtskreises ist nur "W" oder "0" zu- lässig.						

Fehlernummer		Text							
Daten- satz/ -baustein	Num- mer	Stellen							
0000	000	0	01	2	3	4	5	6	7 7
1234	567	8	90	0	0	0	0	0	0 2
BW03	650		RESERVE ungleich Grundstellung Im Feld RESERVE ist nur die Grundstellung (Null) zulässig.						
BW03	660		ED nicht numerisch Das Feld darf nur numerische Zeichen enthalten.						
BW03	665		ED logisch falsch Zulässig sind nur logisch richtige Datumsangaben im Format ttmmjhjj.						
BW03	670		LFDNR nicht numerisch Das Feld darf nur numerische Zeichen enthalten.						
BW03	680		VERNR nicht numerisch Das Feld darf nur numerische Zeichen enthalten.						
BW03	685		VERNR ungleich "08" Zulässig ist zurzeit nur der Wert "08".						
BW03	690		WG ungleich "E" Als Währungskennzeichen ist nur "E" zulässig.						
BW03	700		VORZEICHEN ungleich "+" oder "-" Als Vorzeichen sind nur "+" oder "-" zulässig.						
BW03	710		RESERVE ungleich Grundstellung Im Feld RESERVE ist nur die Grundstellung (Nullen) zulässig.						
BW03	720		SAENDE ungleich "E" oder Leerzeichen Das Feld Kennzeichen Satzende darf nur "E" oder Leerzeichen enthalten.						
BW03	v01		KE ungleich "BW03" Das Kennzeichen des Datensatzes Beitragsnachweis der Zahl- stellen muss "BW03" sein.						

## 5.4 NCSZ

Fehlernummer		Text							
Daten- satz/ -baustein	Num- mer								
		Stellen							
0000	000	0	01	2	3	4	5	6	7 7
1234	567	8	90	0	0	0	0	0	0 2
NCSZ	v01		KE ungleich "NCSZ" Im Feld Kennung des Nachlaufsatzes ist nur NCSZ zugelassen.						
NCSZ	v10		VFMM ungleich Inhalt VOSZ Das Feld Verfahrensmerkmal muss identisch mit dem Feld Verfahrensmerkmal des Vorlaufsatzes sein.						
NCSZ	v20		BBNRAB ungleich Inhalt im VOSZ Das Feld Betriebsnummer-Absender muss identisch mit dem Feld Betriebsnummer-Absender des Vorlaufsatzes sein.						
NCSZ	v30		BBNREP ungleich Inhalt im VOSZ Das Feld Betriebsnummer-Empfänger muss identisch mit dem Feld Betriebsnummer-Empfänger des Vorlaufsatzes sein.						
NCSZ	v40		ED ungleich Inhalt im VOSZ Das Feld Datum-Erstellung muss identisch mit dem Feld Datum-Erstellung des Vorlaufsatzes sein.						
NCSZ	v45		ED nicht numerisch Im Feld Datum-Erstellung sind nur numerische Zeichen zulässig.						
NCSZ	v50		DTNR ungleich Inhalt im VOSZ Das Feld Laufende-Datei-Nummer muss identisch mit dem Feld Laufende-Datei-Nummer des Vorlaufsatzes sein.						
NCSZ	v55		DTNR nicht numerisch Im Feld Laufende-Datei-Nummer sind nur numerische Zeichen zulässig.						
NCSZ	v60		SLSZ fehlerhaft Die Angabe im Feld Anzahl Datensätze ist fehlerhaft, zulässig ist die Zahl der gezählten Datensätze ohne Vor- und Nachlaufsatz.						
NCSZ	v65		SLSZ nicht numerisch Im Feld Anzahl Datensätze sind nur numerische Zeichen zulässig.						
NCSZ	v70		VORZEGES ungleich "+" oder "-" Als Vorzeichen sind nur "+" oder "-" zulässig.						
NCSZ	v72		SUMZAHL nicht numerisch Die Summe darf nur numerisch sein.						
NCSZ	v74		SUMZAHL fehlerhaft Die Summe stimmt nicht mit der Summe der Zahlbeträge/Guthaben (Stellen 338-349 der Beitragsnachweis-Datensätze) überein.						
NCSZ	v76		RESERVE ungleich Leerzeichen Im Feld Reserve ist nur die Grundstellung zulässig						
NCSZ	v80		VERNR nicht zugelassen Im Feld Versions-Nummer ist nur der Wert 05 zulässig.						
NCSZ	v85		VERNR nicht numerisch Im Feld Versions-Nummer sind nur numerische Zeichen zulässig.						
NCSZ	v90		SE ungleich "E" oder Leerzeichen Das Feld Satzende darf nur "E" oder Leerzeichen enthalten.						
NCSZ	v99		Länge NCSZ falsch, Abbruch Für den Nachlaufsatz ist nur eine Länge von 550 Zeichen zulässig.						