

**GKV-SPITZENVERBAND, BERLIN**

**DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BUND, BERLIN**

**BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT, NÜRNBERG**

**DEUTSCHE GESETZLICHE UNFALLVERSICHERUNG, BERLIN**

---

**09.09.2009**

**Gemeinsame Grundsätze für die Datenerfassung und  
Datenübermittlung zur Sozialversicherung  
nach § 28b Absatz 2 SGB IV**

in der vom 01.01.2010 an geltenden Fassung<sup>1</sup>

Der GKV-Spitzenverband (Spitzenverband Bund der Krankenkassen), die Deutsche Rentenversicherung Bund, die Bundesagentur für Arbeit sowie die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung haben für die Erstattung der Meldungen zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung die nachfolgenden „Gemeinsamen Grundsätze für die Datenerfassung und Datenübermittlung zur Sozialversicherung“ aufgestellt. Sie kommen damit ihrer Verpflichtung nach § 28b Absatz 2 Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) nach.

Die Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen (ABV) hat im Hinblick auf die Besonderheiten zum Meldeverfahren zu den berufsständischen Versorgungseinrichtungen ebenfalls an diesen Grundsätzen mitgewirkt.

Die „Gemeinsamen Grundsätze für die Datenerfassung und Datenübermittlung zur Sozialversicherung“ sind nach Anhörung der Arbeitgeberverbände vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales genehmigt worden.

Die gemeinsamen Grundsätze werden durch gemeinsame Verlautbarungen der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung sowie durch Verlautbarungen der ABV erläutert.

---

<sup>1</sup> Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat den durch Unterstreichungen kenntlich gemachten Änderungen der Grundsätze zum 01.01.2010 nach Anhörung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände am 21.12.2009 zugestimmt.

## Inhaltsverzeichnis

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 1     | Allgemeines .....  | 4  |
| 1.1   | Versicherungsnummer .....  | 4  |
| 1.2   | Mitgliedsnummer bei einer berufsständischen Versorgungseinrichtung ..... | 4  |
| 1.3   | Schlüsselzahlen für die Beitragsgruppen .....                            | 5  |
| 1.4   | Schlüsselzahlen für die Abgabegründe .....                               | 5  |
| 1.5   | Schlüsselzahlen für die Personengruppen .....                            | 5  |
| 1.6   | Schlüsselzahlen für die Angaben zur Tätigkeit.....                       | 5  |
| 2     | Sonderregelungen .....   | 6  |
| 2.1   | Unständig Beschäftigte .....   | 6  |
| 2.2   | Geringfügig entlohnte Beschäftigte .....                                 | 6  |
| 2.3   | Kurzfristig Beschäftigte .....   | 7  |
| 2.4   | Sofortmeldungen.....   | 7  |
| 2.5   | Berufsständische Versorgungseinrichtungen .....                          | 7  |
| 3     | Automatisiertes Meldeverfahren.....                                      | 8  |
| 3.1   | Allgemeines .....  | 8  |
| 3.2   | Datensätze und Datenbausteine .....                                      | 8  |
| 3.2.1 | Datensatz Kommunikation (DSKO).....                                      | 9  |
| 3.2.2 | Datensatz Meldung (DSME).....  | 9  |
| 3.2.3 | Datensatz Beitragserhebung (DSBE).....                                   | 9  |
| 3.3   | Stornierung von Meldungen .....  | 9  |
| 3.4   | Verarbeitungsbestätigung .....   | 10 |
| 4     | Maschinelle Ausfüllhilfen .....  | 10 |
| 5     | Datenübermittlung.....   | 11 |

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 5.1 | Allgemeines .....  | 11 |
| 5.2 | Datenübertragung .....   | 11 |
| 5.3 | Dateiaufbau .....  | 11 |
| 5.4 | Datenannahmestellen .....  | 11 |
| 6   | Übergangsregelung zur Übermittlung der Meldedaten Unfallversicherung ..... | 11 |
| 7   | Abkürzungsverzeichnis .....  | 12 |

#### Anlagen

- 1 Schlüsselzahlen für die Beitragsgruppen in den Meldungen nach der DEÜV
- 2 Schlüsselzahlen für die Abgabegründe in den Meldungen nach der DEÜV
- 3 Schlüsselzahlen für die Personengruppen in den Meldungen nach der DEÜV
- 4 Datensätze und Datenbausteine für Meldungen nach der DEÜV
- 5 Datensätze und Datenbausteine für Meldungen an die berufsständischen Versorgungseinrichtungen zur Beitragserhebung

## **1 Allgemeines**

Der GKV-Spitzenverband, die Deutsche Rentenversicherung Bund, die Bundesagentur für Arbeit sowie die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung bestimmen in den nachfolgenden gemeinsamen Grundsätzen

- die Schlüsselzahlen für die Beitragsgruppen,
- die Schlüsselzahlen für die Abgabegründe,
- die Schlüsselzahlen für die Personengruppen und
- den Aufbau des Meldedatensatzes und der Datenbausteine.

Die Besonderheiten bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (siehe § 31 der Datenerfassungs- und -übermittlungsverordnung - DEÜV -) bleiben unberührt.

Der Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung, der für die landwirtschaftliche Sozialversicherung besondere Aufgaben nach dem Zweiten Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte (KVLG 1989), dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte (ALG) beziehungsweise dem Siebten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) wahrnimmt, hat an diesen Grundsätzen im Hinblick auf die Besonderheiten in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung mitgewirkt.

Soweit in diesen gemeinsamen Grundsätzen der Begriff „Einzugsstelle“ verwendet wird, sind damit sowohl die Krankenkassen als auch die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See als Minijob-Zentrale gemeint.

### **1.1 Versicherungsnummer**

Die Versicherungsnummer ist dem Sozialversicherungsausweis zu entnehmen und in die Meldung zu übertragen. Soweit die Versicherungsnummer nicht bekannt oder noch nicht vergeben ist, können die Anmeldungen auch ohne Versicherungsnummer, dann aber mit den Angaben zur Vergabe einer Versicherungsnummer, übermittelt werden. Alle persönlichen Angaben sind amtlichen Unterlagen zu entnehmen.

### **1.2 Mitgliedsnummer bei einer berufsständischen Versorgungseinrichtung**

Die Mitgliedsnummer wird von der zuständigen berufsständischen Versorgungseinrichtung für die Dauer der Mitgliedschaft vergeben. Sie ist in die Meldung an die berufsständische Versorgungseinrichtung zu übertragen. Soweit die Mitgliedsnummer nicht bekannt oder nicht vergeben ist, muss in der Meldung eine fiktive Mitgliedsnummer der berufsständischen Versorgungseinrichtung verwendet werden.

### **1.3 Schlüsselzahlen für die Beitragsgruppen**

Die Beitragsgruppen sind in den Meldungen mit dem vierstelligen numerischen Schlüssel zu verschlüsseln. Für jeden Beschäftigten ist in der Reihenfolge Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung die zutreffende Ziffer (siehe Anlage 1) anzugeben.

### **1.4 Schlüsselzahlen für die Abgabegründe**

Die Abgabegründe sind in den Meldungen zweistellig numerisch zu verschlüsseln. Für jede Meldegruppe ist entsprechend dem Meldesachverhalt der zutreffende Schlüssel (siehe Anlage 2) anzugeben.

Treffen für einen meldepflichtigen Sachverhalt innerhalb der Meldegruppe Anmeldung (Schlüsselzahlen 10 bis 13) beziehungsweise der Meldegruppe Abmeldung (Schlüsselzahlen 30 bis 36) mehrere Abgabegründe zu, ist stets der Abgabegrund mit der niedrigeren Schlüsselzahl anzugeben.

Zusammen mit den Meldungen können Namens- und Anschriftenänderungen übermittelt werden.

### **1.5 Schlüsselzahlen für die Personengruppen**

Die Personengruppen sind in den Meldungen dreistellig numerisch (siehe Anlage 3) zu verschlüsseln. Die erste Stelle des Schlüssels (Ziffer 1) ist fest vorgegeben und dient der Einzugsstelle als Identifikationsmerkmal der Meldung eines Arbeitgebers. Weitere Ziffern in der Stelle 1 sind dem Meldeverfahren mit anderen Stellen vorbehalten.

Grundsätzlich ist der Schlüssel 101 beziehungsweise 140 zu verwenden. Hat das Beschäftigungsverhältnis besondere Merkmale, gelten die Schlüssel 102 fortfolgende beziehungsweise 141 fortfolgende. Sofern gleichzeitig mehrere besondere Merkmale auftreten und demzufolge mehrere Schlüssel möglich sind, ist derjenige mit der niedrigsten Schlüsselzahl zu verwenden. Die Schlüssel 109 und 110 haben jedoch immer Vorrang.

Soweit Meldungen für ausschließlich in der gesetzlichen Unfallversicherung versicherungspflichtige Personen zu erstellen sind, ist stets die Personengruppe 190 zu verwenden.

### **1.6 Schlüsselzahlen für die Angaben zur Tätigkeit**

Die ausgeübten Tätigkeiten sind in den Meldungen zu verschlüsseln. Der Schlüssel enthält Angaben zur ausgeübten Tätigkeit, die Stellung im Beruf und die Ausbildung des Versicherten. Der Schlüssel für die Angaben zur Tätigkeit ist derzeit noch fünfstellig und wird für Meldezeiträume ab 01.12.2011 (Beginn des Meldezeitraums oder Ende des Meldezeitraums liegt nach dem 30.11.2011) durch einen neunstelligen Schlüssel ersetzt. Er

enthält dann Angaben für den ausgeübten Beruf nach der Klassifikation der Berufe 2010, den höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss und den höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss des Beschäftigten sowie Angaben über Leiharbeit und der Vertragsform der Beschäftigung. Details zum Aufbau und den Inhalten des Schlüssels werden in der Anlage 5 des gemeinsamen Rundschreibens der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung „Gemeinsames Meldeverfahren zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung“ vom 15.07.1998 in der jeweils geltenden Fassung beschrieben.

## **2 Sonderregelungen**

### **2.1 Unständig Beschäftigte**

Für unständig Beschäftigte sind die gleichen Meldungen zu erstatten wie für ständig Beschäftigte. In Anwendung der besonderen Vorschriften zum Beginn und Ende der Mitgliedschaft unständig Beschäftigter (§ 186 Absatz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch - SGB V) können Arbeitgeber die Beschäftigungszeiten eines unständig Beschäftigten innerhalb eines Kalendermonats optional in einer An- und Abmeldung zusammenfassen, wenn der Zeitraum der Unterbrechung zwischen den einzelnen unständigen Beschäftigungen nicht mehr als drei Wochen beträgt.

### **2.2 Geringfügig entlohnte Beschäftigte**

Für geringfügig entlohnte Beschäftigte, für die pauschale Beiträge zur Kranken- und/oder Rentenversicherung zu entrichten sind, hat der Arbeitgeber grundsätzlich die gleichen Meldungen zu erstatten wie für versicherungspflichtig Beschäftigte; die Meldungen sind ausschließlich bei der Minijob-Zentrale einzureichen. Unter Personengruppenschlüssel ist stets die Schlüsselzahl 109 einzutragen. Die Beitragsgruppe zur Krankenversicherung ist mit 6 und die Beitragsgruppe zur Rentenversicherung - sofern nicht auf die Rentenversicherungsfreiheit verzichtet wird - mit 5 zu verschlüsseln; wird auf die Rentenversicherungsfreiheit verzichtet, ist zur Rentenversicherung die Beitragsgruppe 1 zu verwenden (siehe zu den Schlüsselzahlen für Beitragsgruppen auch Anlage 1). Liegt für diese Beschäftigung eine Befreiung nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VI) vor, ist zur Rentenversicherung die Beitragsgruppe 0 zu verwenden und die Meldung auch bei der Datenannahmestelle der berufsständischen Versorgungseinrichtungen einzureichen. Als „Beitragspflichtiges Arbeitsentgelt“ ist in den Meldungen das Arbeitsentgelt einzutragen, von dem Pauschalbeiträge oder - bei Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit - Rentenversicherungsbeiträge gezahlt wurden, wobei bei einem Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit die Mindestbeitragsbemessungsgrundlage nach § 163 Absatz 8 SGB VI von monatlich 155 Euro

zu beachten ist. Als „Beitragspflichtiges Arbeitsentgelt zur Unfallversicherung“ ist im Datenbaustein Unfallversicherung (DBUV) das Arbeitsentgelt anzugeben, das beitragspflichtig in der Unfallversicherung ist.

### **2.3 Kurzfristig Beschäftigte**

Auch für kurzfristig Beschäftigte sind grundsätzlich die gleichen Meldungen zu erstatten wie für versicherungspflichtig Beschäftigte; die Meldungen sind ausschließlich bei der Minijob-Zentrale einzureichen. Unter Personengruppenschlüssel ist stets die Schlüsselzahl 110 einzutragen. Sämtliche Beitragsgruppen sind mit 0 zu verschlüsseln und als „Beitragspflichtiges Arbeitsentgelt“ sind im Datenbaustein Meldesachverhalt (DBME) sechs Nullen anzugeben. Im DBUV ist hingegen als „Beitragspflichtiges Arbeitsentgelt zur Unfallversicherung“ das Arbeitsentgelt anzugeben, das beitragspflichtig in der Unfallversicherung ist.

Sofern ein Rahmenarbeitsvertrag abgeschlossen wurde, kann der Arbeitgeber den Beschäftigten zum Beginn des Beschäftigungsverhältnisses an- und zum Ende des Beschäftigungsverhältnisses abmelden. Dabei sind die zeitlichen Voraussetzungen des § 8 Absatz 1 Nummer 2 SGB IV zu beachten.

Darüber hinaus kann die kurzfristige Beschäftigung - auch innerhalb eines Rahmenarbeitsvertrages - nach ihrem tatsächlichen Verlauf (tageweise) gemeldet werden.

### **2.4 Sofortmeldungen**

Der Tag des Beginns eines Beschäftigungsverhältnisses ist in den in § 28a Absatz 4 Satz 1 SGB IV genannten Wirtschaftsbereichen oder Wirtschaftszweigen spätestens bei Beschäftigungsaufnahme unmittelbar an die Datenstelle der Träger der Rentenversicherung zu melden (Sofortmeldung). Die Sofortmeldung ist mit dem Datensatz Meldung (DSME) und dem Datenbaustein Sofortmeldung (DBSO) zu erstatten.

### **2.5 Berufsständische Versorgungseinrichtungen**

Nach § 28a Absatz 10 SGB IV hat der Arbeitgeber für Beschäftigte, die

- nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 SGB VI von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit sind,
- Mitglied einer berufsständischen Versorgungseinrichtung sind und
- in dieser Beschäftigung einen Anspruch auf einen Arbeitgeberbeitragsanteil gemäß § 172 Absatz 2 SGB VI haben,

die in Abschnitt 3.2 aufgeführten Datensätze und Datenbausteine (nicht jedoch die Datenbausteine Europäische Versicherungsnummer, Unfallversicherung, Knappschaft/See

und Sofortmeldung) zusätzlich an die Datenannahmestelle der berufsständischen Versorgungseinrichtungen zu erstatten. Die Beitragsgruppe zur Rentenversicherung ist mit 0 zu verschlüsseln.

Bei einem Wechsel der berufsständischen Versorgungseinrichtung innerhalb eines bestehenden Beschäftigungsverhältnisses ist zum Tage vor dem Zuständigkeitswechsel eine Abmeldung wegen Änderungen im Beschäftigungsverhältnis und mit dem Tage, an dem der Wechsel wirksam wird, eine Anmeldung wegen Änderungen im Beschäftigungsverhältnis zu erstatten.

Die Meldungen zur Beitragserhebung nach § 28a Absatz 11 SGB IV sind ausschließlich gegenüber der Datenannahmestelle der berufsständischen Versorgungseinrichtung zu erstatten.

### **3 Automatisiertes Meldeverfahren**

#### **3.1 Allgemeines**

Voraussetzung für die Erstattung der Meldungen im automatisierten Verfahren ist insbesondere, dass die Daten über die Beschäftigungszeiten und die Höhe der beitragspflichtigen Bruttoarbeitsentgelte aus maschinell geführten Entgeltunterlagen herrühren und die Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt werden. Die den Meldungen zugrunde liegenden Tatbestände müssen maschinell erkannt werden. Vom 01.01.2006 an dürfen auch systemuntersuchte Ausfüllhilfen für die maschinelle Datenübermittlung genutzt werden (vergleiche Abschnitt 4). Für die Beurteilung einer ordnungsgemäßen Abwicklung der Entgeltabrechnung und für die Berechnung der Beiträge sind die Regelungen der Beitragsverfahrensverordnung (in der jeweils geltenden Fassung) maßgebend.

#### **3.2 Datensätze und Datenbausteine**

Für die Datenübermittlung zwischen Arbeitgebern und Datenannahmestellen sind die nachstehend beschriebenen Datensätze

- Datensatz Kommunikation (DSKO)
- Datensatz Meldung (DSME) mit den zugehörigen Datenbausteinen

zu verwenden (siehe Anlage 4).

Für die monatlichen Meldungen zur Beitragserhebung nach § 28a Absatz 11 SGB IV gegenüber der Datenannahmestelle der berufsständischen Versorgungseinrichtungen sind die Datensätze und Datenbausteine gemäß Anlage 5 zu verwenden.

### **3.2.1 Datensatz Kommunikation (DSKO)**

Zur Identifikation der eingesetzten Software und zur Sicherstellung eines maschinellen Fehlermanagementverfahrens erstellt das vom Arbeitgeber eingesetzte systemgeprüfte Entgeltabrechnungsprogramm beziehungsweise die systemgeprüfte Ausfüllhilfe je Datenlieferung an die Datenannahmestelle einen DSKO, der insbesondere die folgenden Daten enthält:

- PROD-ID - Produkt-Identifikation des systemgeprüften Softwareproduktes (Programmbezeichnung)
- MOD-ID - Modifikations-Identifikation des geprüften Softwareproduktes (Versionsnummer)

### **3.2.2 Datensatz Meldung (DSME)**

Der DSME enthält die Daten für eine Anmeldung, Abmeldung, Jahresmeldung, Unterbrechungsmeldung, Sofortmeldung, Änderungsmeldung, Vergabe und Rückmeldung einer Versicherungsnummer sowie zur Steuerung und Identifikation der Datenbausteine:

- Datenbaustein Meldesachverhalt (DBME)
- Datenbaustein Name (DBNA)
- Datenbaustein Geburtsdaten (DBGB)
- Datenbaustein Anschrift (DBAN)
- Datenbaustein Europäische Versicherungsnummer (DBEU)
- Datenbaustein Unfallversicherung (DBUV)
- Datenbaustein Knappschaft/See (DBKS)
- Datenbaustein Sofortmeldung (DBSO)

### **3.2.3 Datensatz Beitragserhebung (DSBE)**

Der DSBE enthält die Daten zur Beitragserhebung durch eine berufsständische Versorgungseinrichtung sowie zur Steuerung und Identifikation der Datenbausteine:

- Datenbaustein Mitgliedsidentifikation (DBMI)
- Datenbaustein Höherversicherungsbeitrag (DBHB)

### **3.3 Stornierung von Meldungen**

Anmeldungen, Abmeldungen, Jahresmeldungen, Unterbrechungsmeldungen, sonstige Entgeltmeldungen und Sofortmeldungen sind zu stornieren, wenn sie nicht zu erstatten waren, bei einer unzuständigen Stelle erstattet wurden oder unzutreffende Angaben enthielten.

Bei Stornierung einer bereits erstatteten Meldung ist der DSME mit den ursprünglich

übermittelten Daten und Datenbausteinen zu übermitteln.

Dabei sind im DSME nur die Daten zur Steuerung im Feld „Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes“ zu aktualisieren.

Dem DSME folgt der DBME beziehungsweise der DBSO mit dem Kennzeichen „Stornierung einer bereits abgegebenen (Sofort-) Meldung“.

### **3.4 Verarbeitungsbestätigung**

Die Datenannahmestelle bestätigt dem Absender der Datenlieferung (Ersteller der Datei, zum Beispiel Arbeitgeber, Steuerberater oder Service-Rechenzentrum) die Datenannahme (Verarbeitungsbestätigung). Positive Verarbeitungsbestätigungen werden dem Ersteller der Datei ausschließlich per E-Mail zugestellt, wobei der Ersteller der Datei durch entsprechende Kennzeichnung im DSKO auf die Übermittlung von positiven Verarbeitungsbestätigungen (die Datei enthält ausschließlich fehlerfreie Datensätze beziehungsweise Datenbausteine) verzichten kann. Auf die Zustellung einer negativen Verarbeitungsbestätigung (die Datei enthält fehlerhafte Datensätze beziehungsweise Datenbausteine) kann dagegen nicht verzichtet werden. Allerdings kann der Ersteller der Datei durch entsprechende Kennzeichnung im DSKO steuern, ob negative Verarbeitungsbestätigungen in Dateiform (Rückgabe fehlerhafter Datensätze beziehungsweise Datenbausteine mit angehängtem Fehlerdatenbaustein) verschlüsselt per E-Mail übermittelt oder auf dem Postweg in Papierform als Fehlerprotokoll unter Angabe eines Fehlertextes (Fehlertext gemäß Anlage 9 des gemeinsamen Rundschreiben der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung „Gemeinsames Meldeverfahren zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung“ vom 15.07.1998 in der jeweils geltenden Fassung) zugestellt werden sollen.

Zusätzlich wird ab 01.01.2010 den Arbeitgebern im DEÜV-Meldeverfahren die Möglichkeit eingeräumt, die Verarbeitungsbestätigungen (positiv wie negativ), Rückmeldungen der Versicherungsnummer sowie sonstige Rückmeldungen über einen „Kommunikationsserver“ abzurufen.

## **4 Maschinelle Ausfüllhilfen**

Arbeitgeber, die kein systemgeprüftes Entgeltabrechnungsprogramm einsetzen, müssen die Meldungen zur Sozialversicherung mittels systemgeprüfter maschineller Ausfüllhilfen an die Datenannahmestellen übermitteln. Abschnitt 3.2 gilt entsprechend. Arbeitgeber, die systemgeprüfte Entgeltabrechnungsprogramme einsetzen, können für einzelne Meldungen auch systemgeprüfte Ausfüllhilfen nutzen. Eine maschinelle Zuführung von Meldedaten aus

den Beständen der Arbeitgeber in die Ausfüllhilfe ist nicht zulässig.

## **5 Datenübermittlung**

### **5.1 Allgemeines**

Die Meldungen sind durch Datenübertragung zu übermitteln. Das Verfahren zur Datenübertragung muss den jeweils geltenden Normen entsprechen. Die Aufstellung der Normen wird in den Grundsätzen für Datenübermittlung und Datenträgeraustausch des Bundesministeriums des Innern veröffentlicht.

### **5.2 Datenübertragung**

Für die Datenübertragung zwischen Arbeitgebern und Datenannahmestellen sind die „Richtlinien für den Datenaustausch mit den gesetzlichen Krankenkassen“ in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.

### **5.3 Dateiaufbau**

Jede Datei beginnt mit einem Vorlaufsatz und endet mit einem Nachlaufsatz. Zwischen dem Vorlaufsatz und dem Nachlaufsatz liegen die Datensätze.

### **5.4 Datenannahmestellen**

Die Datenannahmestellen der Einzugsstellen übernehmen die von den Arbeitgebern übermittelten Meldungen und leiten diese an die zuständigen Krankenkassen weiter. Die Sofortmeldungen sind von den Arbeitgebern unmittelbar an die Datenstelle der Träger der Rentenversicherung zu übermitteln. Die Datenannahmestelle der berufsständischen Versorgungseinrichtungen übernimmt die von den Arbeitgebern übermittelten Meldungen und leitet diese an die zuständigen berufsständischen Versorgungseinrichtungen weiter.

## **6 Übergangsregelung zur Übermittlung der Meldedaten Unfallversicherung**

Die Verpflichtung zur Übermittlung der Meldedaten Unfallversicherung gilt für alle Entgeltmeldungen, die nach dem 31.12.2008 erstattet werden. Dies gilt nicht für Meldezeiträume vor dem 01.01.2008.

Die geleisteten Arbeitsstunden sind spätestens in Entgeltmeldungen aufzunehmen, die nach dem 31.12.2009 erstattet werden. Dies gilt nicht für Meldezeiträume vor dem 01.01.2010.

## **7 Abkürzungsverzeichnis**

|           |  |
|-----------|--|
| ABV       | Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen                 |
| ALG       | Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte                                  |
| DBAN      | Datenbaustein Anschrift  |
| DBEU      | Datenbaustein Europäische Versicherungsnummer                                  |
| DBGB      | Datenbaustein Geburtsdaten   |
| DBHB      | Datenbaustein Höherversicherungsbeitrag  |
| DBKS      | Datenbaustein Knappschaft/See  |
| DBME      | Datenbaustein Meldesachverhalt   |
| DBMI      | Datenbaustein Mitgliedsidentifikation  |
| DBNA      | Datenbaustein Name   |
| DBSO      | Datenbaustein Sofortmeldung  |
| DBUV      | Datenbaustein Unfallversicherung   |
| DEÜV      | Datenerfassungs- und -übermittlungsverordnung                                  |
| DSBE      | Datensatz Beitragserhebung   |
| DSKO      | Datensatz Kommunikation  |
| DSME      | Datensatz Meldung  |
| FELEG     | Gesetz zur Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit |
| KVLG 1989 | Zweites Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte                      |
| MOD-ID    | Modifikations-Identifikation des geprüften Softwareproduktes                   |
| PROD-ID   | Produkt-Identifikation des systemgeprüften Softwareproduktes                   |
| SGB       | Sozialgesetzbuch   |

Anlagen

## Schlüsselzahlen für Beitragsgruppen in den Meldungen nach der DEÜV

Die Beitragsgruppen sind so zu verschlüsseln, dass für jeden Beschäftigten in der Reihenfolge: Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung, die jeweils zutreffende Ziffer anzugeben ist.

### Beitrag zur Krankenversicherung

|   |   |
|---|---|
| – kein Beitrag  | 0 |
| – allgemeiner Beitrag   | 1 |
| – erhöhter Beitrag (zulässig nur für Meldezeiträume bis 31.12.2008) | 2 |
| – ermäßigter Beitrag  | 3 |
| – Beitrag zur landwirtschaftlichen Krankenversicherung              | 4 |
| – Arbeitgeberbeitrag zur landwirtschaftlichen Krankenversicherung   | 5 |
| – Pauschalbeitrag für geringfügig Beschäftigte                      | 6 |

### Beitrag zur freiwilligen Krankenversicherung

|                |   |
|----------------|---|
| – Firmenzahler | 9 |
|----------------|---|

### Beitrag zur Rentenversicherung (Meldezeiträume bis 31.12.2004)

|   |   |
|---|---|
| – kein Beitrag  | 0 |
| – voller Beitrag zur Arbeiterrentenversicherung                                   | 1 |
| – voller Beitrag zur Angestelltenrentenversicherung                               | 2 |
| – halber Beitrag zur Arbeiterrentenversicherung                                   | 3 |
| – halber Beitrag zur Angestelltenrentenversicherung                               | 4 |
| – Pauschalbeitrag zur Arbeiterrentenversicherung für geringfügig Beschäftigte     | 5 |
| – Pauschalbeitrag zur Angestelltenrentenversicherung für geringfügig Beschäftigte | 6 |

### Beitrag zur Rentenversicherung (Meldezeiträume ab 01.01.2005)

|  |   |
|--|---|
| – kein Beitrag                                 | 0 |
| – voller Beitrag                               | 1 |
| – halber Beitrag                               | 3 |
| – Pauschalbeitrag für geringfügig Beschäftigte | 5 |

### Beitrag zur Arbeitslosenversicherung

|                  |   |
|------------------|---|
| – kein Beitrag   | 0 |
| – voller Beitrag | 1 |
| – halber Beitrag | 2 |

### Beitrag zur Pflegeversicherung

|                  |   |
|------------------|---|
| – kein Beitrag   | 0 |
| – voller Beitrag | 1 |
| – halber Beitrag | 2 |

## Schlüsselzahlen für die Abgabegründe in den Meldungen nach der Datenerfassungs- und -übermittlungsverordnung (DEÜV)

### Anmeldungen

- 10 Anmeldung wegen Beginn einer Beschäftigung
- 11 Anmeldung wegen Krankenkassenwechsel
- 12 Anmeldung wegen Beitragsgruppenwechsel
- 13 Anmeldung wegen sonstiger Gründe/Änderungen im Beschäftigungsverhältnis, zum Beispiel
  - Anmeldung nach unbezahltem Urlaub oder Streik von länger als einem Monat nach § 7 Absatz 3 Satz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV)
  - Anmeldung wegen Rechtskreiswechsel ohne Krankenkassenwechsel
  - Anmeldung wegen Wechsel des Entgeltabrechnungssystems (optional)
  - Anmeldung wegen Änderung des Personengruppenschlüssels ohne Beitragsgruppenwechsel
  - Anmeldung wegen Währungsumstellung während eines Kalenderjahres
- 20 Sofortmeldung bei Aufnahme einer Beschäftigung nach § 28a Absatz 4 SGB IV

### Abmeldungen

- 30 Abmeldung wegen Ende einer Beschäftigung
- 31 Abmeldung wegen Krankenkassenwechsel
- 32 Abmeldung wegen Beitragsgruppenwechsel
- 33 Abmeldung wegen sonstiger Gründe/Änderungen im Beschäftigungsverhältnis
- 34 Abmeldung wegen Ende einer sozialversicherungsrechtlichen Beschäftigung nach einer Unterbrechung von länger als einem Monat
- 35 Abmeldung wegen Arbeitskampf von länger als einem Monat
- 36 Abmeldung wegen
  - Wechsel des Entgeltabrechnungssystems (optional)
  - Währungsumstellung während eines Kalenderjahres
- 40 Gleichzeitige An- und Abmeldung wegen Ende der Beschäftigung
- 49 Abmeldung wegen Tod

### Jahresmeldungen/Unterbrechungsmeldungen/sonstige Entgeltmeldungen

- 50 Jahresmeldung
- 51 Unterbrechungsmeldung wegen Bezug von bzw. Anspruch auf Entgeltersatzleistungen
- 52 Unterbrechungsmeldung wegen Elternzeit
- 53 Unterbrechungsmeldung wegen gesetzlicher Dienstpflicht
- 54 Meldung eines einmalig gezahlten Arbeitsentgelts (Sondermeldung)
- 55 Meldung von nicht vereinbarungsgemäß verwendetem Wertguthaben (Störfall)
- 56 Meldung des Unterschiedsbetrags bei Entgeltersatzleistungen während Altersteilzeitarbeit
- 57 Gesonderte Meldung nach § 194 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VI)

### Änderungsmeldungen

- 60 Änderung des Namens
- 61 Änderung der Anschrift
- 62 Änderung des Aktenzeichens/der Personalnummer des Beschäftigten (optional)
- 63 Änderung der Staatsangehörigkeit

### Meldungen in Insolvenzfällen

- 70 Jahresmeldung für freigestellte Arbeitnehmer
- 71 Meldung des Vortages der Insolvenz/der Freistellung
- 72 Entgeltmeldung zum rechtlichen Ende der Beschäftigung

## Schlüsselzahlen für Personengruppen in den Meldungen nach der Datenerfassungs- und -übermittlungsverordnung (DEÜV)

### Personenkreis

- 101 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ohne besondere Merkmale
- 102 Auszubildende
- 103 Beschäftigte in Altersteilzeit
- 104 Hausgewerbetreibende
- 105 Praktikanten
- 106 Werkstudenten
- 107 Behinderte Menschen in anerkannten Werkstätten oder gleichartigen Einrichtungen
- 108 Bezieher von Vorruhestandsgeld
- 109 Geringfügig entlohnte Beschäftigte nach § 8 Absatz 1 Nummer 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV)
- 110 Kurzfristig Beschäftigte nach § 8 Absatz 1 Nummer 2 SGB IV
- 111 Personen in Einrichtungen der Jugendhilfe, Berufsbildungswerken oder ähnlichen Einrichtungen für behinderte Menschen
- 112 Mitarbeitende Familienangehörige in der Landwirtschaft
- 113 Nebenerwerbslandwirte
- 114 Nebenerwerbslandwirte - saisonal beschäftigt
- 116 Ausgleichsgeldempfänger nach dem Gesetz zur Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit (FELEG)
- 118 Unständig Beschäftigte
- 119 Versicherungsfreie Altersvollrentner und Versorgungsbezieher wegen Alters
- 127 Behinderte Menschen, die im Anschluss an eine Beschäftigung in einer anerkannten Werkstatt in einem Integrationsprojekt beschäftigt sind
- 140 Seeleute
- 141 Auszubildende in der Seefahrt
- 142 Seeleute in Altersteilzeit
- 143 Seelotsen
- 149 In der Seefahrt beschäftigte versicherungsfreie Altersvollrentner und Versorgungsbezieher wegen Alters
- 190 Beschäftigte, die ausschließlich nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 SGB VII als Beschäftigte gelten

**4.1 VOSZ - Vorlaufsatz**

**Zeichendarstellung:**

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen  
 n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null  
 K = Pflichtangabe, soweit bekannt k = Kannangabe  
 M = Mussangabe m = Mussangabe unter Bedingungen

| <b>Stellen</b> | <b>Lg</b> | <b>Typ</b> | <b>Art</b> | <b>Name</b>                           | <b>Inhalt / Erläuterung</b>   |
|----------------|-----------|------------|------------|---------------------------------------|---|
| 001-004        | 004       | an         | M          | KENNUNG<br><i>KE</i>                  | Kennung des Vorlaufsatzes<br><b>VOSZ</b>  |
| 005-009        | 005       | an         | M          | VERFAHRENS-<br>MERKMAL<br><i>VFMM</i> | Merkmal, um welche Art von Datenaustausch es sich handelt:<br><br><b>AGDEU</b> = <i>Meldungen der Arbeitgeber an die Einzugsstellen (DEÜV)</i><br><br><b>KVDEU</b> = <i>Meldungen der Einzugsstellen an die Arbeitgeber (DEÜV)</i><br><br><b>AGTRV</b> = <i>Meldungen der Arbeitgeber an die Rentenversicherung</i><br><br><b>RVTAG</b> = <i>Meldungen der Rentenversicherung an die Arbeitgeber</i><br><br><b>AGBVD</b> = <i>Meldungen der Arbeitgeber an die berufsständische Versorgungseinrichtung</i><br><br><b>BVAGD</b> = <i>Meldungen der berufsständischen Versorgungseinrichtung an die Arbeitgeber</i> |
| 010-024        | 015       | an         | M          | BBNR-<br>ABSENDER<br><i>BBNRAB</i>    | Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br><b>nnnnnnnn</b>  |
| 025-039        | 015       | an         | M          | BBNR-<br>EMPFAENGER<br><i>BBNREP</i>  | Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br><b>nnnnnnnn</b>  |
| 040-047        | 008       | n          | M          | DATUM-ERSTELLUNG<br><i>ED</i>         | Datum der Erstellung der Datei in der Form:<br><b>jhjmmmt</b>   |
| 048-053        | 006       | n          | M          | LFD-DATEI-NR<br><i>DTNR</i>           | Dateifolgenummer<br><b>000001 - 999999</b>  |
| 054-103        | 050       | an         | K          | NAME-ABSENDER<br><i>NAAB</i>          | Kurzbezeichnung des Absenders   |
| 104-105        | 002       | n          | M          | VERSIONS-NR<br><i>VERNR</i>           | Versionsnummer des Vorlaufsatzes<br><b>01</b>   |

## 4.2 DSKO - Datensatz Kommunikation

### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt

k = Kannangabe

M = Mussangabe

m = Mussangabe unter Bedingungen

| Stellen | Lg  | Typ | Art | Name                                      | Inhalt / Erläuterung   |
|---------|-----|-----|-----|---|--|
| 001-004 | 004 | an  | M   | KENNUNG<br><i>KE</i>                      | Kennung des Datensatzes Kommunikation<br><b>DSKO</b>   |
| 005-009 | 005 | an  | M   | VERFAHREN<br><i>VF</i>                    | Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist:<br><b>DEUEV = DEÜV-Meldeverfahren</b>   |
| 010-024 | 015 | an  | M   | BBNR-ABSENDER<br><i>BBNRAB</i>            | Betriebsnummer des Absenders der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br>Feldinhalt muss identisch sein mit dem Inhalt des Feldes Betriebsnummer des Absenders aus dem Vorlaufsatz und dem Datensatz DSME.<br><b>nnnnnnnn</b> |
| 025-039 | 015 | an  | M   | BBNR-EMPFÄNGER<br><i>BBNREP</i>           | Betriebsnummer des Empfängers der Datei (Datenannahmestelle; 8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br><b>nnnnnnnn</b>   |
| 040-041 | 002 | n   | M   | VERSIONS-NR<br><i>VERNR</i>               | Versionsnummer des übermittelten Datensatzes Kommunikation (DSKO)<br><b>01 - 99</b><br>Zulässig ist der Wert „02“ für diese Version. Er gilt bis zur Bekanntgabe einer neuen Version.  |
| 042-061 | 020 | n   | M   | DATUM-ERSTELLUNG<br><i>ED</i>             | Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form:<br><b>jhjmmmt (Datum)</b><br><b>hhmmss (Uhrzeit)</b><br><b>msmsms (Mikrosekunde)</b><br><b>(Wert &gt; 0 in den letzten 6 Stellen optional)</b>   |
| 062-062 | 001 | n   | M   | FEHLER-KENNZ<br><i>FEKZ</i>               | Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze<br><b>0 = Datensatz fehlerfrei</b><br><b>1 = Datensatz fehlerhaft</b>   |
| 063-063 | 001 | n   | M   | FEHLER-ANZAHL<br><i>FEAN</i>              | Anzahl der Fehler des Datensatzes  |
| 064-078 | 015 | an  | M   | BBNR-ERSTELLER<br><i>BBNRER</i>           | Betriebsnummer des Erstellers der Datei. Sie ist auf dem Weg zur Datenannahmestelle identisch mit der Betriebsnummer des Absenders der Datei; Stellen 010 bis 024 (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen).<br><b>nnnnnnnn</b>          |
| 079-085 | 007 | an  | M   | PRODUKT-IDENTIFIER<br><i>PROD-ID</i>      | Produkt-Identifizier des geprüften Softwareproduktes, das beim Ersteller der Datei eingesetzt wird.<br>Sie wird von der ITSG, eindeutig für jedes systemuntersuchte Programm, vergeben.  |
| 086-093 | 008 | an  | M   | MODIFIKATIONS-IDENTIFIER<br><i>MOD-ID</i> | Modifikations-Identifizier des geprüften Softwareproduktes, das beim Ersteller der Datei eingesetzt wird.<br>Sie wird je geprüfter Produktversion von der ITSG vergeben.   |
| 094-123 | 030 | an  | M   | NAME1-ABSENDER<br><i>NAME1</i>            | Name des Erstellers der Datei  |
| 124-153 | 030 | an  | K   | NAME2-ABSENDER<br><i>NAME2</i>            | Zweiter Namensbestandteil des Erstellers der Datei   |
| 154-183 | 030 | an  | K   | NAME3-ABSENDER<br><i>NAME3</i>            | Dritter Namensbestandteil des Erstellers der Datei   |
| 184-193 | 010 | an  | M   | PLZ-BETRIEB<br><i>PLZ</i>                 | Postleitzahl des Erstellers der Datei  |

| Stellen   | Lg  | Typ | Art | Name   | Inhalt / Erläuterung  |
|---|-----|-----|-----|--|---|
| 194-227   | 034 | an  | M   | ORT-BETRIEB<br><i>ORT</i>                              | Betriebssitz des Erstellers der Datei   |
| 228-260   | 033 | an  | K   | STRASSE-BETRIEB<br><i>STR</i>                          | Strasse des Betriebssitzes des Erstellers der Datei   |
| 261-269   | 009 | an  | K   | HAUS-NR-BETRIEB<br><i>NR</i>                           | Hausnummer des Betriebssitzes des Erstellers der Datei  |
| 270-270   | 001 | an  | M   | ANREDE-<br>ANSPRECHPARTNER<br><i>ANR-AP</i>            | Anrede des Ansprechpartners beim Ersteller der Datei<br><b>M</b> = Männlich<br><b>W</b> = Weiblich  |
| 271-300   | 030 | an  | M   | NAME-<br>ANSPRECHPARTNER<br><i>NAME-AP</i>             | Name des DEÜV-Ansprechpartners beim Ersteller der Datei   |
| 301-320   | 020 | an  | M   | TELEFON-<br>ANSPRECHPARTNER<br><i>TEL-AP</i>           | Rufnummer des DEÜV-Ansprechpartners beim Ersteller der Datei  |
| 321-340   | 020 | an  | K   | FAX-<br>ANSPRECHPARTNER<br><i>FAX-AP</i>               | Faxrufnummer des DEÜV-Ansprechpartners beim Ersteller der Datei   |
| 341-410   | 070 | an  | M   | EMAIL-<br>EMPFAENGER-<br>PROTOKOLLE<br><i>EMAIL-AP</i> | E-Mail-Adresse des Empfängers der Protokolle beim Ersteller der Datei   |
| <b>Steuerung der Verarbeitungsbestätigungen und Fehlermeldungen</b> |     |     |     |  |   |
| 411-411   | 001 | an  | M   | VER-BESTAETIGUNG<br><i>VERBEST</i>                     | Bestätigung der fehlerfreien Verarbeitung erwünscht:<br><b>J</b> = Ja<br><b>N</b> = Nein  |
| 412-412   | 001 | an  | M   | KENNZ-FEHLRUECK<br><i>FERUECK</i>                      | Verschlüsselte Rückgabe fehlerhafter Datensätze bzw. Datenbausteine mit angehängten Fehlerdatenbausteinen und sonstigen Rückmeldungen mittels <u>Datensatz erwünscht</u> :<br><b>J</b> = Ja, über E-Mail<br><b>K</b> = Rückmeldungen über den Kommunikationsserver <u>der Datenannahmestellen</u><br><b>N</b> = Nein (Übermittlung in Papierform) |
| 413-415   | 003 | an  | M   | RESERVE  | Blank = Grundstellung   |
| <b>Daten zum Fehlersachverhalt</b>                                  |     |     |     |  |   |
| 416-xxx   |     |     |     |  | Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE-Fehler gemäß den Angaben in dem Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehlerdatenbausteine ergibt sich aus dem Feld FEAN.   |

### 4.3 Datensatz: DSME - Meldung

#### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt

k = Kannangabe

M = Mussangabe

m = Mussangabe unter Bedingungen

| Stellen                         | Lg  | Typ | Art      | Name   | Inhalt / Erläuterung   |
|---------------------------------|-----|-----|----------|--|--|
| <b>Daten zur Steuerung</b>      |     |     |          |  |  |
| 001-004                         | 004 | an  | M        | KENNUNG<br><i>KE</i>                         | Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt<br><b>DSME</b>   |
| 005-009                         | 005 | an  | M        | VERFAHREN<br><i>VF</i>                       | Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist<br><b>DEUEV = DEÜV- Meldeverfahren</b><br><b>RVSNR = Rückmeldung der Versicherungsnummer an den Arbeitgeber</b>  |
| 010-024                         | 015 | an  | M        | BBNR-ABSENDER<br><i>BBNRAB</i>               | Betriebsnummer des Erstellers des Datensatzes<br>(8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br><b>nnnnnnnn</b>  |
| 025-039                         | 015 | an  | M        | BBNR-EMPFAENGER<br><i>BBNREP</i>             | Betriebsnummer des Empfängers des Datensatzes<br>(8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br><b>nnnnnnnn</b>  |
| 040-041                         | 002 | n   | M        | VERSIONS-NR<br><i>VERNR</i>                  | Versionsnummer des übermittelten Datensatzes<br><b>01</b>  |
| 042-061                         | 020 | n   | M        | DATUM-ERSTELLUNG<br><i>ED</i>                | Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form:<br><b>jhjmmmtt (Datum)</b><br><b>hhmmss (Uhrzeit)</b><br><b>msmsms (Mikrosekunde)</b><br><b>(Wert &gt; 0 in letzten 6 Stellen optional)</b>  |
| 062-062                         | 001 | n   | <u>M</u> | FEHLER-KENNZ<br><i>FEKZ</i>                  | Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze<br><b>0 = Datensatz fehlerfrei</b><br><b>1 = Datensatz fehlerhaft</b>   |
| 063-063                         | 001 | n   | <u>M</u> | FEHLER-ANZAHL<br><i>FEAN</i>                 | Anzahl der Fehler des Datensatzes  |
| <b>Daten zur Identifikation</b> |     |     |          |  |  |
| 064-075                         | 012 | an  | K        | VSNR<br><i>VSNR</i>                          | Versicherungsnummer in der Form:<br><b>bbttmmjjassp</b>  |
| 076-077                         | 002 | an  | M        | RESERVE                                      | Reservefeld  |
| 078-092                         | 015 | an  | M        | BBNR-VU<br><i>BBNRVU</i>                     | Betriebsnummer des Verursachers des Datensatzes<br>(8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen).<br>Bei der Datenübermittlung zwischen dem Arbeitgeber und der Datenannahmestelle ist hier die Betriebsnummer des Beschäftigungsbetriebes anzugeben.<br><b>nnnnnnnn</b> |
| 093-112                         | 020 | an  | k        | AKTENZEICHEN-<br>VERURSACHER<br><i>AZ-VU</i> | Dieses Feld steht dem Verursacher zur Verfügung.<br>Bei der Datenübermittlung zwischen dem Arbeitgeber und der Datenannahmestelle: z. B. Aktenzeichen / Personalnummer des Beschäftigten   |

| Stellen   | Lg  | Typ | Art | Name                                      | Inhalt / Erläuterung   |
|---|-----|-----|-----|---|--|
| 113-127   | 015 | an  | M   | BBNR-KK<br>BBNRKK                         | Betriebsnummer der für den Beschäftigten zuständigen Einzugsstelle oder der berufsständischen Versorgungseinrichtung. Bei Sofortmeldungen ist die Betriebsnummer der Datenstelle der Träger der Rentenversicherung anzugeben. (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br><b>nnnnnnnn</b> |
| 128-147   | 020 | an  | k   | AKTENZEICHEN-KK<br>AZ-KK                  | Dieses Feld steht der Einzugsstelle zur Verfügung<br>Bei Meldungen nach § 28a Abs. 10 SGB IV an die Datenannahmestelle der berufsständischen Versorgungseinrichtungen ist hier die Mitgliedsnummer des Beschäftigten bei der Versorgungseinrichtung anzugeben.   |
| 148-162   | 015 | an  | K   | BBNR-<br>ABRECHNUNGS-<br>STELLE<br>BBNRAS | Betriebsnummer der Abrechnungsstelle (z.B. Steuerberater - 8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br><b>nnnnnnnn</b>   |
| 163-165   | 003 | n   | M   | PERSONENGRUPPE<br>PERSGR                  | Personengruppe gemäß Anlage 3<br><b>nnn</b>  |
| 166-167   | 002 | n   | M   | ABGABEGRUND<br>GD                         | Grund der Abgabe gemäß Anlage 2<br><b>nn</b>   |
| 168-170   | 003 | an  | m   | STAATSANGEHOE<br>RIGKEITS-SC<br>SASC      | Staatsangehörigkeitsschlüssel des statistischen Bundesamtes<br><b>nnn</b>  |
| <b>Kennzeichen, ob Datenbausteine für den Arbeitgeber und die Sozialversicherung vorhanden sind</b> |     |     |     |   |  |
| 171-171   | 001 | an  | M   | MM-MELDEDATEN<br>MMME                     | Datenbaustein DBME - Meldesachverhalt vorhanden:<br><b>N</b> = keine Meldesachverhaltsdaten<br><b>J</b> = Meldesachverhaltsdaten vorhanden   |
| 172-172   | 001 | an  | M   | MM-NAME<br>MMNA                           | Datenbaustein DBNA - Name vorhanden:<br><b>N</b> = keine Namensdaten<br><b>J</b> = Namensdaten vorhanden   |
| 173-173   | 001 | an  | M   | MM-GEBNAME<br>MMGB                        | Datenbaustein DBGB - Geburtsangaben vorhanden:<br><b>N</b> = keine Geburtsangaben<br><b>J</b> = Geburtsangaben vorhanden   |
| 174-174   | 001 | an  | M   | MM-ANSCHRIFT<br>MMAN                      | Datenbaustein DBAN - Anschrift vorhanden:<br><b>N</b> = keine Anschriftangaben<br><b>J</b> = Anschriftangaben vorhanden  |
| 175-175   | 001 | an  | M   | MM-EUDATEN<br>MMEU                        | Datenbaustein DBEU - Europäische VSNR vorhanden:<br><b>N</b> = keine europäische VSNR<br><b>J</b> = europäische VSNR vorhanden   |
| 176-176   | 001 | an  | M   | MM-UVDATEN<br>MMUV                        | Datenbaustein DBUV - Unfallversicherung vorhanden:<br><b>N</b> = keine Angaben zur Unfallversicherung<br><b>J</b> = Angaben zur Unfallversicherung vorhanden   |
| 177-177   | 001 | an  | M   | MM-KNV-SEE<br>MMKS                        | Datenbaustein DBKS - Knappschaft/See vorhanden:<br><b>N</b> = keine Knappschafts-/See-Daten<br><b>J</b> = Knappschafts-/See-Daten vorhanden  |

| Stellen  | Lg  | Typ | Art | Name   | Inhalt / Erläuterung   |
|--|-----|-----|-----|--|--|
| <b>Kennzeichen, ob zusätzliche Datenbausteine für die Sozialversicherung vorhanden sind<br/>(bei der Datenübermittlung zwischen Arbeitgeber und Einzugsstelle ist hier jeweils nur „N“ zulässig)</b> |     |     |     |  |  |
| 178-178  | 001 | an  | M   | MM-SVA<br>MMSV                               | Datenbaustein DBSV - Sozialversicherungsausweis vorhanden:<br><b>N</b> = keine SVA-Daten<br><b>J</b> = SVA-Daten vorhanden   |
| 179-179  | 001 | an  | M   | MM-VERGABE-<br>RUECKMELDUNG<br>MMVR          | Datenbaustein DBVR - Vergabe/Rückmeldung vorhanden:<br><b>N</b> = keine Vergabe/Rückmeldedaten<br><b>J</b> = Vergabe/Rückmeldedaten vorhanden  |
| 180-180  | 001 | an  | M   | MM-<br>RUECKMELDUNG-<br>GERINGFUEGIG<br>MMRG | Datenbaustein DBRG - Rückmeldung geringfügig Beschäftigte vorhanden:<br><b>N</b> = keine Rückmeldedaten<br><b>J</b> = Rückmeldedaten vorhanden   |
| <b>Sonstige Kennzeichen</b>  |     |     |     |  |  |
| 181-183  | 003 | an  |     | INTERN                                       | Interne Kennzeichen der Sozialversicherungsträger  |
| 184-184  | 001 | an  | M   | MM-SOFORT<br>MMSO                            | Datenbaustein DBSO - Sofortmeldung vorhanden:<br><b>N</b> = keine Sofortmeldung<br><b>J</b> = Sofortmeldung vorhanden  |
| 185-185  | 001 | an  | M   | KENNZ-STATUS<br>KENNZSTA                     | Statuskennzeichen für Ehegatte/Lebenspartner/<br>Abkömmling des Arbeitgebers und geschäftsführende<br>Gesellschafter einer GmbH<br><b>1</b> = Ehegatte/Lebenspartner/Abkömmling<br><b>2</b> = geschäftsführender Gesellschafter einer GmbH   |
| 186-186  | 001 | an  | M   | RESERVE                                      | Reservfelder für die Rentenversicherung  |
| 187-188  | 002 | an  | M   | VERSIONS-NR-KP<br>VERNRP                     | Versionsnummer des Kernprüfungsprogramms mit der<br>der Datensatz geprüft wurde<br><b>nn</b>   |
| 189-190  | 002 | an  | M   | RESERVE                                      | Reservfelder für die Rentenversicherung  |
| <b>Daten zum Sachverhalt</b>   |     |     |     |  |  |
| 191-xxx  |     |     |     |  | Es folgen ggf. die Datenbausteine gemäß den Angaben<br>zu den Feldern Stellen 171-180 und 184.<br><b>Die Reihenfolge der Datenbausteine muss identisch<br/>sein mit der Reihenfolge der Merkmale des DSME.</b><br>Datenbausteine für Arbeitgeber und die Sozialversiche-<br>rung:<br>– DBME - Meldesachverhalt<br>– DBNA - Name<br>– DBGB - Geburtsdaten<br>– DBAN - Anschrift<br>– DBEU - Europäische VSNR<br>– DBUV - Unfallversicherung<br>– DBKS - Knappschaft/See<br>– DBSO - Sofortmeldung |
| <b>Daten zum Fehlersachverhalt</b>   |     |     |     |  |  |
| xxx-xxx  |     |     |     |  | Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE<br>- Fehler gemäß den Angaben in dem Feld FEKZ. Die<br>Anzahl der Fehler-Datenbausteine ergibt sich aus dem<br>Feld FEAN.  |

#### 4.4 Datenbaustein: DBME - Meldesachverhalt

##### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen  
n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null  
K = Pflichtangabe, soweit bekannt k = Kannangabe  
M = Mussangabe m = Mussangabe unter Bedingungen

| Stellen                                      | Lg  | Typ | Art      | Name                                | Inhalt / Erläuterung   |
|--|-----|-----|----------|-------------------------------------|--|
| <b>Datenbaustein-Meldesachverhalt (DBME)</b> |     |     |          |                                     |  |
| 001-004                                      | 004 | an  | M        | KENNUNG<br><i>KE</i>                | Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt<br><b>DBME</b>   |
| 005-005                                      | 001 | an  | M        | KENNZ-STORNO<br><i>KENNZST</i>      | Kennzeichen, Stornierung einer bereits abgegebenen Meldung:<br><b>N</b> = keine Stornierung<br><b>J</b> = Stornierung  |
| 006-006                                      | 001 | an  | M        | KENNZ-GLEITZONE<br><i>KENNZGLE</i>  | Kennzeichen Gleitzone:<br><b>0</b> = kein Arbeitsentgelt innerhalb der Gleitzone/<br>Verzicht auf die Gleitzone<br><b>1</b> = Arbeitentgelt durchgehend innerhalb der Gleitzone<br><b>2</b> = Arbeitsentgelt sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gleitzone |
| 007-014                                      | 008 | n   | M        | ZEITRAUM-BEGINN<br><i>ZRBG</i>      | Beginn des Zeitraums, für den die Meldung gelten soll (Beschäftigungsbeginn), in der Form:<br><b>jhjmmmt</b>   |
| 015-022                                      | 008 | n   | M        | ZEITRAUM-ENDE<br><i>ZREN</i>        | Ende des Zeitraumes, für den die Meldung gelten soll (Beschäftigungsende), in der Form:<br><b>jhjmmmt</b><br><br>Das ZREN muss für Anmeldungen (GD im DSME = 10 - 13) Nullen sein.   |
| 023-024                                      | 002 | n   | <u>M</u> | ZAHL-TAGE<br><i>ZLTG</i>            | Anzahl der Tage für kurzfristig Beschäftigte   |
| 025-025                                      | 001 | an  | m        | WAEHRUNGS-KENNZ<br><i>WG</i>        | Währungskennzeichen<br><b>D</b> = DM<br><b>E</b> = Euro<br><br>Die Angabe des Währungskennzeichens „E“ ist erst für Zeiten ab dem 01.01.1999 zulässig.<br>Die Angabe des Währungskennzeichens „D“ ist für Zeiten ab dem 01.01.2002 unzulässig.                 |
| 026-031                                      | 006 | n   | <u>M</u> | ENTGELT<br><i>EG</i>                | Entgelt in vollen DM/Euro<br><br>Die Angabe des Entgeltes in Euro ist erst für Zeiten ab dem 01.01.1999 zulässig.<br>Die Angabe des Entgeltes in DM ist für Zeiten ab dem 01.01.2002 unzulässig.   |
| 032-035                                      | 004 | n   | M        | BEITRAGS-GRUPPE<br><i>BYGR</i>      | Beitragsgruppenschlüssel siehe Anlage 1<br><b>nnnn</b><br>Stelle 1 = KV<br>Stelle 2 = RV<br>Stelle 3 = ALV<br>Stelle 4 = PV  |
| 036-044                                      | 009 | an  | M        | TAETIGKEITS-SC<br><i>TTSC</i>       | Angaben zur Tätigkeit (Tätigkeitsschlüssel der Bundesagentur für Arbeit)<br><b>xxxxxxxx</b>  |
| 045-045                                      | 001 | an  | M        | KENNZ-RECHTSKREIS<br><i>KENNZRK</i> | Kennzeichen Betriebsstätte (Rechtskreis)<br><b>W</b> = altes Bundesland<br><b>O</b> = neues Bundesland einschließlich Ost-Berlin   |
| 046-046                                      | 001 | an  | M        | KENNZ-MEHRFACH<br><i>KENNZMF</i>    | Kennzeichen Mehrfachbeschäftigter<br><b>N</b> = kein Mehrfachbeschäftigter<br><b>J</b> = Mehrfachbeschäftigter   |

#### 4.5 Datenbaustein: DBNA - Name

##### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt

k = Kannangabe

M = Mussangabe

m = Mussangabe unter Bedingungen

| Stellen                          | Lg  | Typ | Art | Name                             | Inhalt / Erläuterung  |
|----------------------------------|-----|-----|-----|----------------------------------|---|
| <b>Datenbaustein-Name (DBNA)</b> |     |     |     |                                  |   |
| 001-004                          | 004 | an  | M   | KENNUNG<br><i>KE</i>             | Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt<br><b>DBNA</b>  |
| 005-034                          | 030 | an  | M   | FAMILIENNAME<br><i>FMNA</i>      | Familienname  |
| 035-064                          | 030 | an  | M   | VORNAME<br><i>VONA</i>           | Vorname   |
| 065-084                          | 020 | an  | K   | VORSATZWORT<br><i>VOSA</i>       | Vorsatzwort   |
| 085-104                          | 020 | an  | K   | NAMENSZUSATZ<br><i>NAZU</i>      | Namenszusatz  |
| 105-124                          | 020 | an  | K   | TITEL<br><i>TITEL</i>            | Titel   |
| 125-125                          | 001 | an  | m   | KENNZ-AEND-BER<br><i>KENNZAB</i> | Kennzeichen Änderung / Berichtigung des Namens<br><b>A</b> = Amtliche Änderung (z. B. infolge Heirat)<br><b>Grundstellung</b> = Berichtigung des Namens (z. B. (Leerzeichen) Schreibfehler) oder keine Änderung |

#### 4.6 Datenbaustein: DBGB - Geburtsangaben

##### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt

k = Kannangabe

M = Mussangabe

m = Mussangabe unter Bedingungen

| Stellen                                    | Lg  | Typ | Art | Name                             | Inhalt / Erläuterung   |
|--|-----|-----|-----|----------------------------------|--|
| <b>Datenbaustein-Geburtsangaben (DBGB)</b> |     |     |     |                                  |  |
| 001-004                                    | 004 | an  | M   | KENNUNG<br><i>KE</i>             | Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt<br><b>DBGB</b> |
| 005-034                                    | 030 | an  | K   | GB-NAME<br><i>GBNA</i>           | Geburtsname  |
| 035-054                                    | 020 | an  | K   | GB-VORSATZWORT<br><i>GBVOSA</i>  | Vorsatzwort des Geburtsnamens                                    |
| 055-074                                    | 020 | an  | K   | GB-NAMENSZUSATZ<br><i>GBNAZU</i> | Namenszusatz des Geburtsnamens                                   |
| 075-082                                    | 008 | n   | M   | GEBURTSDATUM<br><i>GBDT</i>      | Geburtsdatum in der Form:<br><b>jhjmmmt</b>                      |
| 083-083                                    | 001 | an  | M   | GESCHLECHT<br><i>GE</i>          | Geschlecht<br><b>M</b> = männlich<br><b>W</b> = weiblich         |
| 084-117                                    | 034 | an  | M   | GB-ORT<br><i>GBOT</i>            | Geburtsort   |

#### 4.7 Datenbaustein: DBAN - Anschrift

##### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt

k = Kannangabe

M = Mussangabe

m = Mussangabe unter Bedingungen

| Stellen                               | Lg  | Typ | Art | Name                         | Inhalt / Erläuterung   |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|------------------------------|--|
| <b>Datenbaustein-Anschrift (DBAN)</b> |     |     |     |                              |  |
| 001-004                               | 004 | an  | M   | KENNUNG<br><i>KE</i>         | Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt<br><b>DBAN</b>   |
| 005-007                               | 003 | an  | m   | LAENDER-KENNZ<br><i>LDKZ</i> | Bei ausländischen Anschriften muss hier das Länder-<br>(Kfz)-Kennzeichen angegeben werden.                                     |
| 008-017                               | 010 | an  | m   | PLZ<br><i>PLZ</i>            | Bei inländischen Anschriften muss die Postleitzahl 5<br>Stellen numerisch sein (linksbündig mit nachfolgenden<br>Leerzeichen). |
| 018-051                               | 034 | an  | M   | WOHNORT<br><i>ORT</i>        | Wohnort  |
| 052-084                               | 033 | an  | K   | STRASSE<br><i>STR</i>        | Straße *)  |
| 085-093                               | 009 | an  | K   | HAUS-NR<br><i>NR</i>         | Hausnummer   |
| 094-133                               | 040 | an  | K   | ADR-ZUSATZ<br><i>ADRZU</i>   | Anschriftenzusatz  |

\*) Wenn die Hausnummer nicht separat abgelegt werden kann, ist es zulässig, die Hausnummer in das Feld Straße zu übernehmen. In solchen Fällen muss dann das Feld Hausnummer auf Grundstellung (Leerzeichen) stehen.

#### 4.8 Datenbaustein: DBEU - Europäische Versicherungsnummer

##### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt

k = Kannangabe

M = Mussangabe

m = Mussangabe unter Bedingungen

| Stellen   | Lg  | Typ | Art | Name                    | Inhalt / Erläuterung   |
|---|-----|-----|-----|-------------------------|--|
| <b>Datenbaustein-Europäische Versicherungsnummer (DBEU)</b> |     |     |     |                         |  |
| 001-004   | 004 | an  | M   | KENNUNG<br><i>KE</i>    | Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt<br><b>DBEU</b> |
| 005-007   | 003 | n   | M   | GB-LAND<br><i>GBLD</i>  | Geburtsland eines EU-/EWR-Staatsangehörigen                      |
| 008-027   | 020 | an  | K   | EUVSNR<br><i>EUVSNR</i> | Europäische VSNR   |

#### 4.9 Datenbaustein: DBUV - Unfallversicherung

##### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt

k = Kannangabe

M = Mussangabe

m = Mussangabe unter Bedingungen

| Stellen  | Lg  | Typ | Art      | Name                           | Inhalt / Erläuterung  |
|--|-----|-----|----------|--------------------------------|---|
| <b>Datenbaustein-Unfallversicherung (DBUV)</b>                                   |     |     |          |                                |   |
| 001-004  | 004 | an  | M        | KENNUNG<br><i>KE</i>           | Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt<br><b>DBUV</b>  |
| 005-019  | 015 | an  | M        | BBNR-UV<br><i>BBNRUV</i>       | Betriebsnummer des zuständigen UV-Trägers<br>(8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br><b>nnnnnnnn</b>   |
| 020-039  | 020 | an  | <u>m</u> | MITGLIEDS-NR<br><i>MNR</i>     | Mitgliedsnummer des Unternehmens beim zuständigen UV-Träger   |
| 040-041  | 002 | n   | M        | ANZAHL-UV<br><i>ANUV</i>       | Anzahl der angehängten UV-Daten (maximal 04)  |
| <b>die folgenden Werte wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld ANUV</b> |     |     |          |                                |   |
| 001-015  | 015 | an  | M        | BBNR-GTS-nn<br><i>BBNRGTnn</i> | Betriebsnummer des UV-Trägers, dessen Gefahrtarif angewendet wird<br>(8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br><b>nnnnnnnn</b>                               |
| 016-023  | 008 | an  | M        | GT-STELLE-nn<br><i>GTSTnn</i>  | Gefahrtarifstelle   |
| 024-029  | 006 | n   | M        | UV-EG-nn<br><i>UVEGnn</i>      | Beitragspflichtiges Arbeitsentgelt zur Unfallversicherung in vollen Euro  |
| 030-033  | 004 | n   | <u>M</u> | ARBSTD-nn<br><i>ARBSTDnn</i>   | Geleistete Arbeitsstunden gemäß Ziffer 1.1.6 des <u>gemeinsamen Rundschreibens „Gemeinsames Meldeverfahren zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung“</u> |

#### 4.10 Datenbaustein: DBKS - Knappschaft/See

##### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt

k = Kannangabe

M = Mussangabe

m = Mussangabe unter Bedingungen

| Stellen                                     | Lg  | Typ | Art | Name                            | Inhalt / Erläuterung   |
|---|-----|-----|-----|---------------------------------|--|
| <b>Datenbaustein-Knappschaft/See (DBKS)</b> |     |     |     |                                 |  |
| 001-004                                     | 004 | an  | M   | KENNUNG<br><i>KE</i>            | Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt<br><b>DBKS</b>                                     |
| 005-005                                     | 001 | an  | M   | KENNZ-KNV-SEE<br><i>KENNZKS</i> | Kennzeichen Daten vorhanden für<br><b>K</b> = <i>knappschaftliche SV</i><br><b>S</b> = <i>See-SV</i> |
| 006-220                                     | 215 | an  | m   | DATEN-KNV-SEE                   | zur Verfügung der knappschaftlichen bzw. See-<br>Sozialversicherung                                  |

#### 4.11 Datenbaustein: DBSO - Sofortmeldung

##### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt

k = Kannangabe

M = Mussangabe

m = Mussangabe unter Bedingungen

| Stellen                                   | Lg  | Typ | Art | Name  | Inhalt / Erläuterung   |
|---|-----|-----|-----|---|--|
| <b>Datenbaustein-Sofortmeldung (DBSO)</b> |     |     |     |   |  |
| 001-004                                   | 004 | an  | M   | KENNUNG<br><i>KE</i>                        | Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt<br><b>DBSO</b>   |
| 005-005                                   | 001 | an  | M   | KENNZ-STORNO-<br>SOFORT<br><i>KENNZSTSO</i> | Kennzeichen, Stornierung einer bereits abgegebenen<br>Sofortmeldung:<br><b>N</b> = <i>keine Stornierung</i><br><b>J</b> = <i>Stornierung</i> |
| 006-013                                   | 008 | n   | M   | ZEITRAUM-BEGINN-<br>SOFORT<br><i>ZRBGSO</i> | Beginn des Zeitraums, für den die Sofortmeldung gelten<br>soll (Beschäftigungsbeginn), in der Form:<br><b>jhjmmmtt</b>                       |

#### 4.12 Datenbaustein: DBFE - Fehler

##### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt

k = Kannangabe

M = Mussangabe

m = Mussangabe unter Bedingungen

| Stellen                            | Lg  | Typ | Art | Name                 | Inhalt / Erläuterung  |
|------------------------------------|-----|-----|-----|----------------------|---|
| <b>Datenbaustein-Fehler (DBFE)</b> |     |     |     |                      |   |
| 001-004                            | 004 | an  | M   | KENNUNG<br><i>KE</i> | Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt<br><b>DBFE</b>  |
| 005-076                            | 072 | an  | M   | FEHLER<br><i>FE</i>  | Fehlernummer 7 Stellen plus 1 Leerzeichen plus Fehler-<br>lertext (z. B. : xxxxxxx Entgelt überschreitet die BBG) |

Die Anzahl der Fehler-Datenbausteine ergibt sich aus dem Feld FEHLER-ANZAHL (FEAN) im Datenteil „Daten zur Steuerung“ des jeweiligen Datensatzes.

#### 4.13 NCSZ - Nachlaufsatz

##### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt

k = Kannangabe

M = Mussangabe

m = Mussangabe unter Bedingungen

| Stellen | Lg  | Typ | Art | Name                                  | Inhalt / Erläuterung  |
|---------|-----|-----|-----|---------------------------------------|---|
| 001-004 | 004 | an  | M   | KENNUNG<br><i>KE</i>                  | Kennung des Nachlaufsatzes<br><b>NCSZ</b>   |
| 005-009 | 005 | an  | M   | VERFAHRENS-<br>MERKMAL<br><i>VFMM</i> | Merkmal, um welche Art von Datenaustausch es sich handelt:<br><br><b>AGDEU</b> = <i>Meldungen der Arbeitgeber an die Einzugsstellen (DEÜV)</i><br><br><b>KVDEU</b> = <i>Meldungen der Einzugsstellen an die Arbeitgeber (DEÜV)</i><br><br><b>AGTRV</b> = <i>Meldungen der Arbeitgeber an die Rentenversicherung</i><br><br><b>RVTAG</b> = <i>Meldungen der Rentenversicherung an die Arbeitgeber</i><br><br><b>AGBVD</b> = <i>Meldungen der Arbeitgeber an die berufsständische Versorgungseinrichtung</i><br><br><b>BVAGD</b> = <i>Meldungen der berufsständischen Versorgungseinrichtung an die Arbeitgeber</i> |
| 010-024 | 015 | an  | M   | BBNR-ABSENDER<br><i>BBNRAB</i>        | Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br><b>nnnnnnnn</b>  |
| 025-039 | 015 | an  | M   | BBNR-EMPFAENGER<br><i>BBNREP</i>      | Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br><b>nnnnnnnn</b>  |
| 040-047 | 008 | n   | M   | DATUM- ERSTEL<br>LUNG<br><i>ED</i>    | Datum der Erstellung der Datei in der Form:<br><b>jhjmmmtt</b>  |
| 048-053 | 006 | n   | M   | LFD-DATEI-NR<br><i>DTNR</i>           | Dateifolgenummer<br><b>000001 - 999999</b>  |
| 054-061 | 008 | n   | M   | ANZAHL-SAETZE<br><i>ZLSZ</i>          | Anzahl der erstellten Datensätze (ohne Vor- und Nachlaufsätze)  |
| 062-063 | 002 | n   | M   | VERSIONS-NR<br><i>VERN R</i>          | Versionsnummer des Nachlaufsatzes<br><b>01</b>  |

**5.1 VOSZ - Vorlaufsatz**

**Zeichendarstellung:**

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt

k = Kannangabe

M = Mussangabe

m = Mussangabe unter Bedingungen

| <b>Stellen</b> | <b>Lg</b> | <b>Typ</b> | <b>Art</b> | <b>Name</b>                           | <b>Inhalt / Erläuterung</b>  |
|----------------|-----------|------------|------------|---------------------------------------|--|
| 001-004        | 004       | an         | M          | KENNUNG<br><i>KE</i>                  | Kennung des Vorlaufsatzes<br><b>VOSZ</b>   |
| 005-009        | 005       | an         | M          | VERFAHRENS-<br>MERKMAL<br><i>VFMM</i> | Merkmal, um welche Art von Datenaustausch es sich handelt<br><b>AGBVB</b> = <i>Meldungen der Arbeitgeber an die berufsständische Versorgungseinrichtung (Beitragserhebung)</i><br><b>BVAGB</b> = <i>Meldungen der berufsständischen Versorgungseinrichtung an die Arbeitgeber (Beitragserhebung)</i> |
| 010-024        | 015       | an         | M          | BBNR-ABSENDER<br><i>BBNRAB</i>        | Betriebsnummer des <u>Erstellers</u> der Datei<br>(8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br><b>nnnnnnnn</b>   |
| 025-039        | 015       | an         | M          | BBNR-EMPFAENGER<br><i>BBNREP</i>      | Betriebsnummer des Empfängers der Datei;<br>im Verfahren AGBVB die der Annahmestelle der BV<br><b>17625773</b><br>(8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br><b>nnnnnnnn</b>   |
| 040-047        | 008       | n          | M          | DATUM-ERSTELLUNG<br><i>ED</i>         | Datum der Erstellung der Datei<br><b>jjjjmmtt</b>  |
| 048-053        | 006       | n          | M          | LFD-DATEI-NR<br><i>DTNR</i>           | Dateifolgenummer des <u>Erstellers</u> (BBNRAB) an den Empfänger (BBNREP) im Verfahren (VFMM)<br><b>000001-999999</b>  |
| 054-103        | 050       | an         | K          | NAME-ABSENDER<br><i>NAAB</i>          | Kurzbezeichnung des <u>Erstellers</u>  |
| 104-105        | 002       | n          | M          | VERSIONS-NR<br><i>VERN</i>            | Versionsnummer des Vorlaufsatzes<br><b>01</b>  |

## 5.2 DSKO - Datensatz Kommunikation

### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt

k = Kannangabe

M = Mussangabe

m = Mussangabe unter Bedingungen

| Stellen                    | Lg  | Typ | Art | Name  | Inhalt / Erläuterung  |
|----------------------------|-----|-----|-----|---|---|
| <b>Daten zur Steuerung</b> |     |     |     |   |   |
| 001-004                    | 004 | an  | M   | KENNUNG<br><i>KE</i>                          | Kennung des Datensatzes Kommunikation<br><b>DSKO</b>  |
| 005-009                    | 005 | an  | M   | VERFAHREN<br><i>VF</i>                        | Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist<br><b>BVBEI = BV Beitragserhebung</b>   |
| 010-024                    | 015 | an  | M   | BBNR-ABSENDER<br><i>BBNRAB</i>                | Betriebsnummer des <u>Erstellers</u> der Datei;<br>Feldinhalt muss identisch sein mit dem Inhalt des<br>Feldes Betriebsnummer des <u>Erstellers</u> aus dem<br>Vorlaufsatz und dem Datensatz DSBE<br>(8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br><b>nnnnnnnn</b> |
| 025-039                    | 015 | an  | M   | BBNR-EMPFÄNGER<br><i>BBNREP</i>               | Betriebsnummer des Empfängers der Datei;<br>im Datenaustauschverfahren AGBVB (Vorlaufsatz)<br>die der Annahmestelle der BV <b>17625773</b><br>(8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br><b>nnnnnnnn</b>  |
| 040-041                    | 002 | n   | M   | VERSIONS-NR<br><i>VERN</i>                    | Versionsnummer des Datensatzes Kommunikation<br><b>02</b>   |
| 042-061                    | 020 | n   | M   | DATUM-ERSTELLUNG<br><i>ED</i>                 | Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes<br><b>jhjmmmtt</b> (Datum)<br><b>hhmmss</b> (Uhrzeit)<br><b>msmsms</b> (Mikrosekunde)<br>(Wert > 0 in den letzten 6 Stellen optional)  |
| 062-062                    | 001 | n   | M   | FEHLER-KENNZ<br><i>FEKZ</i>                   | Kennzeichnung, ob der Datensatz fehlerhaft ist<br><b>0 = Datensatz fehlerfrei</b><br><b>1 = Datensatz fehlerhaft</b>  |
| 063-063                    | 001 | n   | M   | FEHLER-ANZAHL<br><i>FEAN</i>                  | Anzahl der Fehler des Datensatzes   |
| 064-078                    | 015 | an  | M   | BBNR-ERSTELLER<br><i>BBNRER</i>               | Betriebsnummer des Erstellers der Datei;<br>im Datenaustauschverfahren AGBVB (Vorlaufsatz)<br>identisch mit der Betriebsnummer des <u>Erstellers</u> der<br>Datei (Stellen 010-024)<br>(8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br><b>nnnnnnnn</b>               |
| 079-085                    | 007 | an  | M   | PRODUKT-<br>IDENTIFIER<br><i>PROD-ID</i>      | Produkt-Identifizier des geprüften Softwareproduktes,<br>das vom Ersteller der Datei verwendet wurde;<br>er wird von der ITSG für jedes systemuntersuchte<br>Programm vergeben  |
| 086-093                    | 008 | an  | M   | MODIFIKATIONS-<br>IDENTIFIER<br><i>MOD-ID</i> | Modifikations-Identifizier des geprüften<br>Softwareproduktes, das vom Ersteller der Datei<br>verwendet wurde;<br>er wird je geprüfter Produktversion von der ITSG<br>vergeben  |
| 094-123                    | 030 | an  | M   | NAME1-ABSENDER<br><i>NAME1</i>                | Name des <u>Erstellers</u> der Datei  |
| 124-153                    | 030 | an  | K   | NAME2-ABSENDER<br><i>NAME2</i>                | Zweiter Namensbestandteil des <u>Erstellers</u> der Datei   |
| 154-183                    | 030 | an  | K   | NAME3-ABSENDER<br><i>NAME3</i>                | Dritter Namensbestandteil des <u>Erstellers</u> der Datei   |
| 184-193                    | 010 | an  | M   | PLZ-BETRIEB<br><i>PLZ</i>                     | Postleitzahl des Betriebssitzes<br>des <u>Erstellers</u> der Datei  |

| Stellen   | Lg  | Typ | Art | Name  | Inhalt / Erläuterung  |
|---|-----|-----|-----|---|---|
| 194-227   | 034 | an  | M   | ORT-BETRIEB<br><i>ORT</i>                               | Ort des Betriebssitzes<br>des <u>Erstellers</u> der Datei   |
| 228-260   | 033 | an  | K   | STRASSE-BETRIEB<br><i>STR</i>                           | Straße des Betriebssitzes<br>des <u>Erstellers</u> der Datei  |
| 261-269   | 009 | an  | K   | HAUS-NR-BETRIEB<br><i>NR</i>                            | Hausnummer des Betriebssitzes<br>des <u>Erstellers</u> der Datei  |
| 270-270   | 001 | an  | M   | ANREDE-<br>ANSPRECHPARTNER<br><i>ANR-AP</i>             | Geschlecht für die Anrede des Ansprechpartners<br>beim <u>Ersteller</u> der Datei<br><b>M</b> = <i>Männlich</i><br><b>W</b> = <i>Weiblich</i>   |
| 271-300   | 030 | an  | M   | NAME-<br>ANSPRECHPARTNER<br><i>NAME-AP</i>              | Name des Ansprechpartners<br>beim <u>Ersteller</u> der Datei  |
| 301-320   | 020 | an  | M   | TELEFON-<br>ANSPRECHPARTNER<br><i>TEL-AP</i>            | Rufnummer des Ansprechpartners<br>beim <u>Ersteller</u> der Datei   |
| 321-340   | 020 | an  | K   | FAX-<br>ANSPRECHPARTNER<br><i>FAX-AP</i>                | Faxrufnummer des Ansprechpartners<br>beim <u>Ersteller</u> der Datei  |
| 341-410   | 070 | an  | M   | E-MAIL-<br>EMPFAENGER-<br>PROTOKOLLE<br><i>EMAIL-AP</i> | E-Mail-Adresse des Empfängers der Protokolle<br>beim <u>Ersteller</u> der Datei   |
| <b>Steuerung der Verarbeitungsbestätigungen und Fehlermeldungen</b> |     |     |     |   |   |
| 411-411   | 001 | an  | M   | VER-BESTAETIGUNG<br><i>VERBEST</i>                      | Bestätigung der fehlerfreien Verarbeitung erwünscht<br><b>J</b> = <i>Ja</i><br><b>N</b> = <i>Nein</i>   |
| 412-412   | 001 | an  | M   | KENNZ-FEHLRUECK<br><i>FERUECK</i>                       | Verschlüsselte Rückmeldungen erwünscht<br><b>K</b> = <i>Ja, per Kommunikationsserver der ITSG</i><br><b>J</b> = <i>wird als „N“ interpretiert</i><br><b>N</b> = <i>Nein (nachrichtliche E-Mails für Dateihinweise und<br/>-fehler, Papierform/Post für Datensatzhinweise<br/>und -fehler)</i> |
| 413-415   | 003 | an  | M   | RESERVE   | Blank = Grundstellung   |
| <b>Daten zum Fehlersachverhalt</b>                                  |     |     |     |   |   |
| 416-xxx   |     |     |     |   | Es folgen gegebenenfalls ein oder mehrere<br>Datenbausteine DBFE - Fehler. Die Anzahl der<br>Fehlerdatenbausteine ergibt sich aus dem Feld FEAN   |

### 5.3 DSBE - Datensatz BV Beitragserhebung

#### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt

k = Kannangabe

M = Mussangabe

m = Mussangabe unter Bedingungen

| Stellen                         | Lg  | Typ | Art | Name                                    | Inhalt / Erläuterung  |
|---------------------------------|-----|-----|-----|---|---|
| <b>Daten zur Steuerung</b>      |     |     |     |   |   |
| 001-004                         | 004 | an  | M   | KENNUNG<br>KE                           | Kennung des Datensatzes BV Beitragserhebung<br><b>DSBE</b>  |
| 005-009                         | 005 | an  | M   | VERFAHREN<br>VF                         | Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist<br><b>BVBEI = BV Beitragserhebung</b>   |
| 010-024                         | 015 | an  | M   | BBNR-ABSENDER<br>BBNRAB                 | Betriebsnummer des <u>Erstellers</u> des Datensatzes<br>(8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br><b>nnnnnnnn</b>  |
| 025-039                         | 015 | an  | M   | BBNR-EMPFAENGER<br>BBNREP               | Betriebsnummer des Empfängers des Datensatzes;<br>Im Verfahren AGBVB (VOSZ)<br>Betriebsnummer der für den Beschäftigten zuständigen<br>berufsständischen Versorgungseinrichtung<br>(8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br><b>nnnnnnnn</b> |
| 040-041                         | 002 | n   | M   | VERSIONS-NR-<br>DATENSATZ<br>VERDS      | Versionsnummer des Datensatzes<br>BV Beitragserhebung<br><b>01</b>  |
| 042-043                         | 002 | n   | M   | VERSIONS-NR-<br>KERNPRUEFPROGR<br>VERKP | Versionsnummer des Kernprüfprogramms mit der der<br>Datensatz geprüft wurde<br><b>nn</b>  |
| 044-063                         | 020 | n   | M   | DATUM-ERSTELLUNG<br>ED                  | Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes<br><b>jhjmmmtt</b> (Datum)<br><b>hhmmss</b> (Uhrzeit)<br><b>msmsms</b> (Mikrosekunde)<br>(Wert > 0 in den letzten 6 Stellen optional)  |
| 064-064                         | 001 | n   | M   | FEHLER-KENNZ<br>FEKZ                    | Kennzeichnung, ob der Datensatz fehlerhaft ist<br><b>0 = Datensatz fehlerfrei</b><br><b>1 = Datensatz fehlerhaft</b>  |
| 065-065                         | 001 | n   | M   | FEHLER-ANZAHL<br>FEAN                   | Anzahl der Fehler des Datensatzes   |
| <b>Daten zur Identifikation</b> |     |     |     |   |   |
| 066-095                         | 030 | an  | M   | NAME1-ARBEITGEBER<br>NA1                | Name des Arbeitgebers   |
| 096-125                         | 030 | an  | K   | NAME2-ARBEITGEBER<br>NA2                | Zweiter Namensbestandteil des Arbeitgebers  |
| 126-155                         | 030 | an  | K   | NAME3-ARBEITGEBER<br>NA3                | Dritter Namensbestandteil des Arbeitgebers  |
| 156-188                         | 033 | an  | K   | STRASSE-<br>BETRIEBSSTAETTE<br>STR      | Straße der Betriebsstätte der Beschäftigung   |
| 189-197                         | 009 | an  | K   | HAUSNR-<br>BETRIEBSSTAETTE<br>HNR       | Hausnummer der Betriebsstätte der Beschäftigung   |
| 198-202                         | 005 | n   | M   | POSTLEITZAHL-<br>BETRIEBSSTAETTE<br>PLZ | Postleitzahl der Betriebsstätte der Beschäftigung   |
| 203-236                         | 034 | an  | M   | ORT-<br>BETRIEBSSTAETTE<br>ORT          | Ort der Betriebsstätte der Beschäftigung  |
| 237-256                         | 020 | an  | k   | AKTENZEICHEN-<br>VERURSACHER<br>AZ-VU   | Aktenzeichen beim Verursacher des Datensatzes;<br>im Datenaustauschverfahren AGBVB (Vorlaufsatz)<br>z.B. die Personalnummer beim Arbeitgeber  |

| Stellen                           | Lg  | Typ | Art      | Name   | Inhalt / Erläuterung  |
|-----------------------------------|-----|-----|----------|--|---|
| 257-271                           | 015 | an  | M        | BBNR-VERURSACHER<br>BBNRVU                               | Betriebsnummer des Verursachers des Datensatzes;<br>im Datenaustauschverfahren AGBVB (Vorlaufsatz)<br>die Nummer des Beschäftigungsbetriebes<br>(8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br><b>nnnnnnnn</b>  |
| 272-286                           | 015 | an  | K        | BBNR-<br>ABRECHNUNGS-<br>STELLE<br>BBNRAS                | Betriebsnummer der Abrechnungsstelle;<br>im Datenaustauschverfahren AGBVB (Vorlaufsatz),<br><u>wenn abweichend vom Beschäftigungsbetrieb</u><br>(BBNRVU), z.B. die Nummer <u>der Zentrale oder</u> des<br>Steuerberaters/Dienstleisters<br>(8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br><b>nnnnnnnn</b>   |
| 287-301                           | 015 | an  | M        | BBNR-<br>BERUFSSTAENDISCHE-<br>VERSORGUNGSEINR<br>BBNRBV | Betriebsnummer der für den Beschäftigten zuständigen<br>berufsständischen Versorgungseinrichtung<br>(8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br><b>nnnnnnnn</b>  |
| 302-318                           | 017 | an  | M        | MITGLIEDSNUMMER<br>MNRBV                                 | Mitgliedsnummer des berufsständisch Versicherten im<br>Arbeitgeberverfahren zur Beitragserhebung<br>(5-17 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen).<br>Ist die Mitgliedsnummer noch nicht bekannt, muss die<br>fiktive Mitgliedsnummer für diese BV verwendet werden  |
| <b>Daten zum Abrechnungsmonat</b> |     |     |          |  |   |
| 319-324                           | 006 | n   | M        | ABGERECHN-MONAT<br>ABMO                                  | Monat, zu dem die Daten gehören<br><b>jhjjmm</b>  |
| 325-330                           | 006 | n   | M        | VERARB-MONAT<br>VEMO                                     | Monat, mit dem die Daten gemeldet werden<br><b>jhjjmm</b>   |
| 331-331                           | 001 | an  | M        | MELDEVORGANG<br>MEVO                                     | Meldevorgang<br><b>G</b> = Grundmeldung - die Daten stellen das Gesamter-<br>gebnis des abgerechneten Monats (ABMO) dar;<br>eventuell vorangegangene Meldungen zum selben<br>ABMO werden ersetzt<br><b>K</b> = Korrekturmeldung - die Daten bewirken eine Kor-<br>rektur des bisherigen Meldestandes zum ABMO<br>(es muss zumindest bereits eine Grundmeldung<br>vorliegen) |
| 332-332                           | 001 | an  | M        | VORZEICHEN-<br>SOZIALVERS-TAGE<br>VZSVTG                 | Vorzeichen für Sozialversicherungstage im ABMO<br>"Leerzeichen" oder "+" = <i>positiv</i><br>"-" = <i>negativ (nur mit MEVO "K" zulässig)</i>   |
| 333-334                           | 002 | n   | M        | SOZIALVERS-TAGE<br>SVTG                                  | Anzahl der Sozialversicherungstage im ABMO<br><b>00-31</b>  |
| 335-335                           | 001 | an  | <u>M</u> | VORZEICHEN-<br>LFD-ENTGELT<br>VZLGA                      | Vorzeichen für laufendes Arbeitsentgelt im ABMO<br>"Leerzeichen" oder "+" = <i>positiv</i><br>"-" = <i>negativ (nur mit MEVO "K" zulässig)</i>  |
| 336-343                           | 008 | n   | <u>M</u> | LFD-ENTGELT<br>LGA                                       | Beitragspflichtiges laufendes Entgelt im ABMO;<br>nicht gekürzt auf die Beitragsbemessungsgrenze<br>(mit Centangabe)<br><b>nnnnnnnn</b>   |
| 344-344                           | 001 | n   | M        | INTERNKENNUNG<br>IK                                      | Fix <b>0</b>  |
| 345-345                           | 001 | an  | <u>M</u> | VORZEICHEN-<br>EINMALIGES-<br>ENTGELT<br>VZEGA           | Vorzeichen für Einmalzahlung im ABMO<br>"Leerzeichen" oder "+" = <i>positiv</i><br>"-" = <i>negativ (nur mit MEVO "K" zulässig)</i>   |
| 346-354                           | 009 | n   | <u>M</u> | EINMALIGES-<br>ENTGELT<br>EGA                            | Beitragspflichtige Einmalzahlung im ABMO;<br>nicht gekürzt auf die Beitragsbemessungsgrenze,<br><u>jedoch auf die Darstellbarkeit</u> (mit Centangabe)<br><b>nnnnnnnn</b>   |
| 355-355                           | 001 | an  | M        | VORZEICHEN-<br>BEMGRUNDL-EGA<br>VZEGAB                   | Vorzeichen für Bemessungsgrundlage aus<br>Einmalzahlung im ABMO<br>"Leerzeichen" oder "+" = <i>positiv</i><br>"-" = <i>negativ (nur mit MEVO "K" zulässig)</i>  |

| Stellen   | Lg  | Typ | Art | Name                                  | Inhalt / Erläuterung  |
|---|-----|-----|-----|---------------------------------------|---|
| 356-363   | 008 | n   | M   | BEMGRUNDL-EGA<br>EGAB                 | Bemessungsgrundlage aus Einmalzahlung im ABMO<br>(mit Centangabe)<br>nnnnnnnn   |
| 364-364   | 001 | an  | M   | KENNZ-BEITRAGSZLG<br>BZ               | <b>0</b> = Selbstzahler<br><b>1</b> = Firmenzahler, Einzelzahlung<br><b>2</b> = Firmenzahler, Sammelzahlung mit BBNRVU<br><b>3</b> = Firmenzahler, Sammelzahlung mit BBNRAS<br><b>4</b> = Firmenzahler, Sammelzahlung mit BBNR Zentrale<br><b>5</b> = Firmenzahler, Lastschrift |
| 365-365   | 001 | an  | M   | VORZEICHEN-<br>PFLICHTBEITRAG<br>VZPB | Vorzeichen für Pflichtbeitrag im ABMO<br>"Leerzeichen" oder "+" = positiv<br>"-" = negativ (nur mit MEVO "K" zulässig)  |
| 366-373   | 008 | n   | M   | PFLICHTBEITRAG<br>PB                  | Gesamt Pflichtbeitrag aus LGA und EGA im ABMO;<br>(mit Centangabe)<br>nnnnnnnn  |
| <b>Kennzeichen für zusätzliche Datenbausteine</b> |     |     |     |                                       |   |
| 374-374   | 001 | an  | M   | MM-MITGLIEDSIDENT<br>DBMIV            | Datenbaustein DBMI Mitgliedsidentifikation vorhanden<br><b>J</b> = Mitgliedsidentifikation vorhanden<br>(Der Datenbaustein DBMI muss immer vorhanden sein)  |
| 375-375   | 001 | an  | M   | MM-HOEHERVERS<br>DBHBV                | Datenbaustein DBHB Höherversicherungsbeitrag<br>vorhanden<br><b>N</b> = kein Höherversicherungsbeitrag<br><b>J</b> = Höherversicherungsbeitrag vorhanden<br>(nur bei Firmenzählern zugelassen)  |
| 376-377   | 002 | an  | M   | RESERVE                               | Blank = Grundstellung   |
| <b>Zusätzliche Datenbausteine</b>                 |     |     |     |                                       |   |
| 378-xxx   |     |     |     |                                       | Es folgen Datenbausteine gemäß der Angaben in<br>Feldern 374-375<br>Die Reihenfolge muss der in den Feldern 374-375<br>entsprechen<br>- DBMI<br>- DBHB  |
| <b>Daten zum Fehlersachverhalt</b>                |     |     |     |                                       |   |
| xxx-xxx   |     |     |     |                                       | Es folgen gegebenenfalls ein oder mehrere<br>Datenbausteine DBFE Fehler. Die Anzahl der<br>Fehlerdatenbausteine ergibt sich aus dem Feld FEAN   |

## 5.4 DBMI – Datenbaustein Mitgliedsidentifikation

### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt

k = Kannangabe

M = Mussangabe

m = Mussangabe unter Bedingungen

| Stellen | Lg  | Typ | Art | Name                           | Inhalt / Erläuterung  |
|---------|-----|-----|-----|--------------------------------|---|
| 001-004 | 004 | an  | M   | KENNUNG<br><i>KE</i>           | Kennung des Datenbausteins Mitgliedsidentifikation<br><b>DBMI</b>   |
| 005-024 | 020 | an  | M   | KENNUNG-ARBNEHM<br><i>KEAN</i> | Kennung des Arbeitnehmers beim Arbeitgeber<br>(z.B. Personalnummer) |
| 025-054 | 030 | an  | M   | FAMILIENNAME<br><i>FMNA</i>    | Familienname  |
| 055-084 | 030 | an  | M   | VORNAME<br><i>VONA</i>         | Vorname   |
| 085-104 | 020 | an  | K   | VORSATZWORT<br><i>VOSA</i>     | Vorsatzwort<br>(z.B. von, zu)                                       |
| 105-124 | 020 | an  | K   | NAMENSZUSATZ<br><i>NAZU</i>    | Namenszusatz<br>(z.B. Baronin, Graf)                                |
| 125-144 | 020 | an  | K   | TITEL<br><i>TITEL</i>          | Titel<br>(z.B. Dr., Prof.)  |
| 145-145 | 001 | an  | M   | GESCHLECHT<br><i>GE</i>        | Geschlecht<br><b>M</b> = Männlich<br><b>W</b> = Weiblich            |
| 146-153 | 008 | n   | M   | GEBURTSDATUM<br><i>GBDT</i>    | Geburtsdatum<br><b>jhjmmmtt</b>                                     |

## 5.5 DBHB - Datenbaustein Höherversicherungsbeitrag

### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt

k = Kannangabe

M = Mussangabe

m = Mussangabe unter Bedingungen

| Stellen | Lg  | Typ | Art | Name                              | Inhalt / Erläuterung   |
|---------|-----|-----|-----|-----------------------------------|--|
| 001-004 | 004 | an  | M   | KENNUNG<br>KE                     | Kennung des Datenbausteins<br>Höherversicherungsbeitrag<br><b>DBHB</b>   |
| 005-005 | 001 | an  | M   | VORZEICHEN-<br>HOEHERVERS<br>VZHB | Vorzeichen für den Höherversicherungsbeitrag<br>im ABMO<br>"Leerzeichen" oder "+" = <i>positiv</i><br>"-" = <i>negativ (nur mit MEVO "K" zulässig)</i> |
| 006-013 | 008 | n   | M   | HOEHERVERS<br>HB                  | Höherversicherungsbeitrag<br>(mit Centangabe)<br><b>nnnnnnnn</b>   |

## 5.6 DBFE - Datenbaustein Fehler

### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt

k = Kannangabe

M = Mussangabe

m = Mussangabe unter Bedingungen

| Stellen | Lg  | Typ | Art | Name                 | Inhalt / Erläuterung  |
|---------|-----|-----|-----|----------------------|---|
| 001-004 | 004 | an  | M   | KENNUNG<br><i>KE</i> | Kennung des Datenbausteins Fehler<br><b>DBFE</b>  |
| 005-076 | 072 | an  | M   | FEHLER<br><i>FE</i>  | Fehlernummer 7 Stellen plus 1 Leerzeichen<br>plus Fehlertext<br>(z. B.: xxxxxxx Vorzeichen negativ in Grundmeldung) |

Die Anzahl der Datenbausteine Fehler ergibt sich aus dem Feld Fehleranzahl (FEAN) im Datenteil „Daten zur Steuerung“ des jeweiligen Datensatzes.

## 5.7 NCSZ - Nachlaufsatz

### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt

k = Kannangabe

M = Mussangabe

m = Mussangabe unter Bedingungen

| Stellen | Lg  | Typ | Art | Name                                  | Inhalt / Erläuterung  |
|---------|-----|-----|-----|---------------------------------------|---|
| 001-004 | 004 | an  | M   | KENNUNG<br><i>KE</i>                  | Kennung des Nachlaufsatzes<br><b>NCSZ</b>   |
| 005-009 | 005 | an  | M   | VERFAHRENS-<br>MERKMAL<br><i>VFMM</i> | <b>AGBVB</b> = <i>Meldungen der Arbeitgeber an die<br/>berufsständische Versorgungseinrichtung<br/>(Beitragserhebung)</i><br><b>BVAGB</b> = <i>Meldungen der berufsständischen<br/>Versorgungseinrichtung an die Arbeitgeber<br/>(Beitragserhebung)</i> |
| 010-024 | 015 | an  | M   | BBNR-ABSENDER<br><i>BBNRAB</i>        | Betriebsnummer des Erstellers der Datei<br>(8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br><b>nnnnnnnn</b>   |
| 025-039 | 015 | an  | M   | BBNR-EMPFAENGER<br><i>BBNREP</i>      | Betriebsnummer des Empfängers der Datei;<br>im Verfahren AGBVB die der Annahmestelle der BV<br><b>17625773</b><br>(8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br><b>nnnnnnnn</b>  |
| 040-047 | 008 | n   | M   | DATUM-ERSTELLUNG<br><i>ED</i>         | Datum der Erstellung der Datei<br><b>jhjmmmt</b>  |
| 048-053 | 006 | n   | M   | LFD-DATEI-NR<br><i>DTNR</i>           | Dateifolgenummer des <u>Erstellers</u> (BBNRAB) an den<br>Empfänger (BBNREP) im Verfahren (VFMM)<br><b>000001-999999</b>  |
| 054-061 | 008 | n   | M   | ANZAHL-SAETZE<br><i>ZLSZ</i>          | Anzahl der erstellten Datensätze (DSKO und DSBE)<br><b>nnnnnnnn</b>   |
| 062-063 | 002 | n   | M   | VERSIONS-NR<br><i>VERN</i>            | Versionsnummer des Nachlaufsatzes<br><b>01</b>  |